

Anexos_do_Registro_de_Exportação_EX5100

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

Anexos do Registro de Exportação - EX5100

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível incluir e manter os anexos do registro de exportação. Os anexos do registro de exportação são grupos de itens de uma mesma NCM e unidade de comercialização.

Inicialmente é necessário gerar os itens que possuem saldo e que ainda não estão vinculados ao registro de exportação. Essa geração considera todos os itens do processo de exportação que estão relacionados e que ainda não foram vinculados.

Após a geração dos itens, já é possível efetuar a geração dos anexos do registro de exportação. Essa geração consiste em agrupar itens com a mesma NCM e unidade de comercialização em um anexo, o qual pode agrupar de 8 a 18 itens de acordo com a descrição do tipo de anexo, conforme a definição efetuada na janela Descrição do Anexo do RE (RE5100D).

A descrição dos itens no anexo será gerada da seguinte forma: Quantidade do Item, Unidade da NCM e Descrição.

Exemplo: 5.000 pç Parafuso 3/4".

 **Importante:**
Os itens cujo valor unitário seja superior a US\$ 50,00 (cinquenta dólares) terão seu próprio anexo, não ficando agrupados com os demais itens da mesma NCM cujo valor unitário seja inferior a esse.
Por intermédio da pasta Anexos, é possível visualizar os anexos gerados, e caso necessário manter suas informações.

Anexos do Registro de Exportação – Pasta Itens

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção de itens do registro de exportação.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a janela Descrição do Anexo do RE, na qual é possível definir os parâmetros a serem considerados na geração da descrição do anexo do registro de exportação.
Gerar Itens	Quando acionado, o sistema efetua a geração dos itens dos anexos do registro de exportação. Essa geração considera todos os itens do processo de exportação que está vinculado ao processo de exportação e que possuem saldo ainda não vinculado.
Alterar Itens	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Itens do RE, na qual é possível incluir, alterar a quantidade e/ou excluir itens do processo de exportação relacionado ao registro de exportação.
Descrição	Quando acionado, é apresentada a janela Descrição do Item, a qual permite consultar as descrições dos itens do grupo selecionado no processo de exportação.
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela Alteração da Quantidade do Item do RE (EX5100B), na qual é possível alterar a quantidade do item do processo de exportação relacionado ao registro de exportação.
Excluir	Quando acionado, permite excluir todos os itens dos anexos selecionado.
Gerar Anexos	Quando acionado, efetua a geração dos anexos, a partir dos itens na mesma NCM e unidade relacionados ao registro de exportação.
Informar Anexos	Quando acionado, habilita o campo anexos do item selecionado, permitindo que o mesmo seja alterado.  Nota: Para confirmar o anexo, é necessário acionar o botão Confirmar Anexos. Para cancelar a alteração, é necessário acionar o botão Cancelar Anexos.
Cancelar Anexos	Quando acionado, cancela a manutenção do anexo do item.
Confirmar Anexos	Quando acionado, confirma a manutenção do anexo do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
RE EMS	Exibe o número de controle interno do EMS para o registro de exportação que foi selecionado para manutenção de seus anexos.
RE SISCOMEX	Inserir o número de controle do SISCOMEX para o registro de exportação que foi selecionado para manutenção de seus anexos.
Situação	Exibe a situação do registro de exportação. As opções disponíveis são: • Enviado; • Não Enviado.
Estab	Exibe o estabelecimento do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Proc Export	Exibe o número do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Data RE	Exibe a data de emissão do registro de exportação pelo SISCOMEX.
Data Envio	Exibe a data de envio do registro de exportação ao SISCOMEX.
Anexo	Exibe o número do anexo. ⚠ Nota: Para cada linha de anexo selecionada, automaticamente é apresentada a descrição do item na barra de status da janela.
Ocor	Exibe o número da ocorrência do item do processo de exportação no registro de exportação.
Nr Ped Cli	Exibe o número do pedido do cliente.
Seq	Exibe a sequência do item no pedido de venda.
Ent	Exibe o número da entrega do item da sequência do item no pedido.
Item	Exibe o código do item que está anexo ao registro de exportação selecionado.
Refer	Exibe a referência do item que está anexo ao registro de exportação selecionado. ⚠ Nota: A referência do item somente é apresentada quando o mesmo for controlado por referência.
NCM	Exibe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do item, o qual corresponde a classificação fiscal do item.
CFOP	Exibe o código do CFOP do item.
Qt Un Item	Exibe a quantidade do item, do anexo, relacionada ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do item.
UN	Exibe a unidade de medida do item.
Qt Un Fat	Exibe a quantidade do item, do anexo, relacionada ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do faturamento.
UN	Exibe a unidade de medida do faturamento.
Qt Un NCM	Exibe a quantidade do item, do anexo, relacionada ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida da NCM.
UN	Exibe a unidade de medida da NCM.
Descrição	Exibe a descrição do item relacionada ao registro de exportação.

Descrição do Anexos do RE

Objetivo da tela:	Permitir definir os parâmetros a serem considerados na geração da descrição do anexo do registro de exportação. ⚠ Nota: Como padrão, o sistema sugere as definições informadas na Função Manutenção dos Parâmetros de Exportação (EX0180).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Descrição dos Anexos	Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são: - Item - determina que a descrição do item seja considerada para o anexo. - NCM - determina que a descrição da NCM seja considerada para o anexo. Nesse caso, o parâmetro Quantidade de Colunas não é considerado e a descrição do anexo é formada por uma única linha com a descrição da NCM. - Ambos - determina que ambas as descrições sejam consideradas para o anexo. Nesse caso, na primeira linha será apresentada a descrição da NCM e nas demais a descrição dos itens. Nesse caso, quando utilizada uma coluna, pode ter no máximo 8 itens por anexo. Quando utilizado duas colunas, pode ter no máximo 16 itens por anexo.
Opções de preenchimento	Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são: 1 Item (Descrição até 730 posições) – quando selecionado, são utilizados 730 caracteres para a descrição do anexo. 1 a 5 Itens (Descrição até 130 posições) – quando selecionado, são utilizados 130 caracteres para a descrição do anexo. Nessa opção é possível informar até 5 itens para o grupo quando selecionado a opção de descrição Item ou NCM.
Considera CFOP	Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE.

Manutenção de Itens do RE

Objetivo da tela:	Permitir incluir, alterar a quantidade e/ou excluir itens relacionados ao registro de exportação. Essa janela apresenta duas tabelas, na primeira são apresentados todos os itens do processo de exportação que possuem saldos a serem relacionados ao registro de exportação. A segunda tabela apresenta todos os itens vinculados ao registro de exportação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir Sequência	Quando acionado, permite relacionar todo o saldo da sequência do item selecionado ao registro de exportação.
Incluir Sequência Alterando Quantidade	Quando acionado, apresenta a janela Alteração da Quantidade do Item do RE (EX5100B), na qual é possível informar a quantidade do item do processo de exportação a ser relacionado ao registro de exportação.
Incluir Todas	Quando acionado, permite relacionar todas as sequências com saldo ao registro de exportação.
Excluir Sequência	Quando acionado, permite excluir o relacionamento da sequência selecionada, sendo que o saldo dessa sequência passa a ficar novamente disponível.
Excluir Todas	Quando acionado, permite excluir todos os relacionamentos efetuados para o registro de exportação, sendo que os saldos desses relacionamentos passam a ficar novamente disponíveis.
Alterar Quantidade	Quando acionado, apresenta a janela Alteração da Quantidade do Item do RE (EX5100B), na qual é possível alterar a quantidade do item do processo de exportação que está relacionado ao registro de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
RE EMS	Exibe o número de controle interno do EMS para o registro de exportação que foi selecionado para manutenção de seus anexos.
RE SISCOMEX	Inserir o número de controle do SISCOMEX para o registro de exportação que foi selecionado para manutenção de seus anexos.
Estab	Exibe o estabelecimento do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Proc Export	Exibe o número do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Emitente	Exibe o código, nome abreviado e a razão social do cliente do processo de exportação.

Descrição

Objetivo da tela:	Permitir informar a descrição por item do anexo.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Opções de preenchimento	Selecionar a forma de apresentação da descrição dos itens por anexo. As opções disponíveis são: 1 Item (Descrição até 730 posições) – quando selecionado, são utilizados 730 caracteres para a descrição do item.

- 1 a 5 Itens (Descrição até 130 posições) – quando selecionado, são utilizados 130 caracteres para a descrição dos itens. Nessa opção é possível informar até 5 itens para o grupo quando selecionado a opção de descrição Item ou NCM.

Altera Quant do Item do RE

Objetivo da tela: Permitir alterar a quantidade do item do processo de exportação relacionado ao registro de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Exibe o estabelecimento do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Proc Export	Exibe o número do processo de exportação vinculado ao registro de exportação.
Cliente	Exibe o código e o nome abreviado do cliente do processo de exportação.
Nr Ped Cli	Exibe o número do pedido do cliente.
Nr Sequência	Exibe a sequência do item no pedido de venda.
Nr Entrega	Exibe o número da entrega do item no pedido.
Item	Exibe o código do item que está anexo ao registro de exportação selecionado.
Refer	Exibe a referência do item que está anexo ao registro de exportação selecionado.  Nota: A referência do item somente é apresentada quando o mesmo for controlado por referência.
Unidade Faturamento	Exibe a unidade de faturamento. As opções disponíveis são: - Item - Unidade do Item. - Materiais - Unidade da Família de Materiais. - Cliente - Unidade do Cliente.
Quant Proc Exp	Exibe a quantidade e a unidade do item no processo de exportação.
Quant Saldo	Exibe a quantidade e a unidade de saldo do item referente ao processo de exportação.
Qt Un Item	Inserir a quantidade e a unidade de medida do item relacionado ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do item.
Qt Un Fat	Inserir a quantidade e a unidade de medida do item relacionado ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do faturamento.  Nota: Esse campo não é habilitado para manutenção quando a unidade de faturamento for igual a item.
Qt Un NCM	Inserir a quantidade e a unidade de medida do item relacionado ao registro de exportação. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida da NCM.
Peso Líquido	Inserir o peso líquido do item relacionado ao registro de exportação.
Valor na Condição de Venda	Inserir o valor do item na Incoterm negociada.
Valor no Local do Embarque	Inserir o valor FOB do item relacionado ao registro de exportação.

Anexos do Registro de Exportação – Pasta Anexos

Objetivo da tela: Permitir modificar as informações dos anexos do registro de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Modificar	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção do Anexo do RE (EX5100E), na qual é possível efetuar a manutenção dos anexos do registro de exportação.
Descrição	Quando acionado, é apresentada a janela Descrição do Item, a qual permite consultar as descrições dos itens do grupo selecionado no processo de exportação.
Gerar Anexos	Quando acionado, permite Agrupar os itens na mesma NCM e unidade de medida.
Excluir	Quando acionado, permite excluir os anexos selecionados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Anexo	Exibe o número do anexo.
NCM	Exibe o código da nomenclatura comum do Mercosul.
Peso Liq	Exibe o peso líquido dos itens do anexo.
Quant	Exibe a quantidade dos itens do anexo, de acordo com a unidade de medida da NCM.
Un	Exibe a unidade de medida dos itens na unidade da NCM.
Quant Com	Exibe a quantidade do item na unidade de comercialização.
Un Com	Exibe a unidade de medida dos itens na unidade de comercialização.
Total Cond Vend	Exibe o preço total na condição de venda.
Total Loc Emb	Exibe o preço total no local de embarque.
NALADI/SH	Exibe o código da NBM, conforme acordo NALADI - Sistema Harmonizado.

Manutenção do Anexo do RE – Pasta 0

Objetivo da tela:	Permitir alterar as informações dos campos 0 do anexo do registro de exportação.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Categoria Cotal	Inserir o código da categoria da cota da mercadoria que está sendo exportada.
Estado Produtor	Inserir a unidade de federação do estado produtor da mercadoria que está sendo exportada.
Validade Embarque	Inserir a data de validade do embarque.
Peso Líquido	Exibe o peso líquido dos itens relacionados ao registro de exportação.
Prazo Pagamento	Exibe o prazo de pagamento dos itens relacionados ao registro de exportação.

Manutenção do Anexo do RE – Pasta 1

Objetivo da tela:	Permitir alterar as informações dos campos 1 do anexo do registro de exportação.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade	Exibe a unidade de comercialização do item. Essa unidade pode ser proveniente da família ou do cliente, conforme parametrização do item no processo de exportação.

Manutenção do Anexo do RE – Pasta 2

Objetivo da tela: Permitir alterar as informações dos campos 2 do anexo do registro de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
% Comis Comercial	Exibe o percentual de comissão do representante principal no primeiro pedido do processo de exportação.
% Comis NCM	Exibe o percentual de comissão conforme definido para a NCM. Essa definição é feita por intermédio da função Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) .
Comissão do agente	Exibe o percentual, o valor e a forma de pagamento da comissão do representante. Essas informações são provenientes do primeiro pedido do processo de exportação.
Finalidade	Exibe a finalidade da NCM dos itens do anexo.

Manutenção do Anexo do RE – Pasta 3

Objetivo da tela: Permitir alterar as informações dos dados do fabricantes dos itens do anexo do registro de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Manut Fabricante do Anexo do RE (EX5100F), na qual é possível efetuar inclusão dos fabricantes dos itens do anexo do registro de exportação.
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela Manut Fabricante do Anexo do RE (EX5100F), na qual é possível efetuar manutenção do fabricante selecionado.
Excluir	Quando acionado, permite excluir o fabricante selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cód Emit	Exibe o código do fabricante dos itens do anexo.
Nome Abrev	Exibe o nome abreviado do fabricante dos itens do anexo.
CGC	Exibe o número do CNPJ do fabricante dos itens do anexo.
Mercadoria	Exibe o código da NCM do anexo relacionado ao fabricante.
UF	Exibe a unidade de federação do fabricante dos itens do anexo.
Ato Conces	Exibe o número do ato concessório.
Quant	Exibe a quantidade fornecida pelo fabricante dos itens do anexo.
Un	Exibe a unidade de medida da classificação fiscal.
Valor	Exibe o valor total das mercadorias fornecida pelo fabricante.

Manut Fabricante do Anexo do RE – Pasta Fabric

Objetivo da tela: Permitir alterar as informações do fabricante selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Nome Abrev	Selecionar o nome abreviado do fabricante dos itens do anexo.
Cód Emit	Exibe o código do fabricante dos itens do anexo.
Razão Social	Exibe a razão social do fabricante dos itens do anexo.
CNPJ	Exibe o número do CNPJ do fabricante dos itens do anexo.
Mercadoria	Exibe o código da NCM do anexo relacionado ao fabricante.
UF	Selecionar a unidade de federação do fabricante dos itens do anexo.
Ato Conces	Inserir o número do ato concessório.
Quant	Inserir a quantidade fornecida pelo fabricante dos itens do anexo.
Valor	Exibe o valor total das mercadorias fornecida pelo fabricante.
Peso Líquido	Exibe o peso líquido das mercadorias fornecida pelo fabricante.

Manutenção do Anexo do RE – Pasta Observ

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de observações pertinentes ao fabricante.
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

- [Anexos do Registro de Exportação \(EX5100\)](#)
- [Parâmetros de Exportação \(EX0180\)](#)
- [Manutenção de Classificações Fiscais \(CD0603\)](#)
- [Siscomex](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [exportacao](#) [mex](#)
[anexos_do_registro_de_exportacao](#) [ex5100](#) [versao_12](#)
[manufatura](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)