

Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A

Visão Geral do Programa

Esta função tem o objetivo de gerenciar e parametrizar os documentos gerados pelo módulo de distribuição, definindo:

- Série padrão de Remito e número de itens por remito;
- Conta de custo e forma de contabilização;
- Geração de documentos;
- Geração do contas a receber;
- Atendimento de pedidos, juntando pedidos;
- Arredondamento e conversão de moedas;
- Forma de rateio das despesas com fretes;
- Habilitação dos campos para emissão das notas;
- Valor mínimo de faturamento;
- Comissão dos representantes;
- Geração das embalagens;
- Custo a ser utilizado para estatística;
- Uso Conta Transitória;
- Faturamento em moeda estrangeira.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral

Objetivo da tela:	Permitir registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento.
-------------------	--

Grupo Informações Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Série de Remito	Inserir a série de remito a ser assumida na geração de remitos.
Conta de Custo Contábil	Inserir o código da conta de custo contábil a ser utilizada para venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de controle de débito direto no estoque.  Nota: Esta conta é apresentada no cálculo da nota fiscal, porém, pode ser alterada.
Nr Itens por Remito	Inserir a quantidade máxima de itens por remito.
Imposto Diversos	Inserir o código de imposto de despesas diversas.
Imposto Frete	Inserir o código de imposto de despesas com frete.
Horizonte Fixo	Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.  Nota: Somente são consideradas para alocação, as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo Considera Ordens Prod Para Alocação esteja assinalado.
Nr Itens NF	 Inserir o número máximo de linhas de itens permitidos na impressão da nota fiscal.

Tamanho Descrição Item Nota	 Inserir o tamanho máximo permitido para a descrição do item da nota fiscal.
Formato Nota Fiscal	Inserir o formato do número da nota fiscal.

Grupo Parâmetros Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Padrão	Selecionar a unidade de medida padrão que servirá como unidade de referência para o módulo de Faturamento.  Nota: Este campo pode ser alterado somente enquanto estiver em branco. Após informada uma unidade de medida válida, não pode mais ser modificado, evitando assim que o usuário altere a unidade padrão já tendo cadastrado outras informações com a unidade antiga.
Cálculo Imp Decrescente	 Quando assinalado, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostos.
Aceita Saldo Neg Transfer	Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.
Contab Descontos	Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada.
Controla data faturamento	 Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114).
Controla fatura não integrada	 Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber.
Aloca Despach Autom	 Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados.
Controla Alocação Aduana Automático	 Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os pedimentos que devem ser retirados.
Desconsidera Imp Contabilização	Quando assinalado, indica que os impostos serão desconsiderados na contabilização dos documentos.
Não enviar descontos em XML/JSON	 Quando estiver assinalado, indica que o XML e/ou JSON de faturas eletrônicas serão geradas com o preço líquido dos itens e total da nota, sem discriminar os descontos. Quando não estiver assinalado, será realizado o tratamento atual do sistema, ou seja, os descontos serão discriminados no comprovante eletrônico.

Grupo Forma de Geração Documento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Forma de Geração de Documentos	Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são: - Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente. - Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Grupo Forma de Geração de Referências

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Forma de Geração de Referência	Indica a forma de geração de referência para contabilização. As opções disponíveis para geração são: • Por Lote: É gerada uma referência por lote contabilizado. • Diária: É gerada uma referência por dia. • Por Nota Fiscal: É gerada uma referência por nota fiscal.  Para a Colômbia, esta informação sempre virá desabilitada e com a opção "Por Nota Fiscal" selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Por Lote	Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.
Diária	Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização. ⚠ Nota: Para cada dia de emissão de notas fiscais, será gerada uma referência, a qual irá conter todas as movimentações de notas fiscais daquele dia.
Por Nota Fiscal	Quando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade. ⚠ Nota: Nesta opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos

Objetivo da tela:	Permitir registrar as informações de cálculos do módulo de Faturamento.
--------------------------	---

Grupo Cálculos Intermediários

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dec Cálculo Intermediários Moeda Padrão	Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver na moeda padrão, ou quando o usuário não informar a taxa de exportação no cálculo do documento.
Calc Int Moeda Padrão	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Dec Cálculo Intermediários Moeda Forte	Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver em moeda forte, ou quando o usuário informar a taxa de exportação no cálculo do documento.
Calc Int Moeda Forte	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Grupo Preço Unit Final (Moeda Corrente)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dec Preço Moeda Padrão	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.
Preço Liq Moeda Padrão	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Dec Preço Moeda Forte	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão.
Preço Liq Moeda Forte	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Grupo Cálculo Moeda Forte Antes Conversão Para Moeda Padrão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dec Preço Antes Conv	Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte.
Preço Liq Antes Conv	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Valor Mercadoria Antes Conv	Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte.
Valor Merc Antes Conv	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações

Objetivo da tela:	Permitir registrar as informações do módulo de Faturamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dec Preço Fam M Padrão	Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão.
Preço Fam Moeda Padrão	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Dec Preço Fam M Forte	Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte.
Preço Fam Moeda Forte	Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
Forma de Rateio de Frete	Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete.
% Despesas de Frete	Inserir o percentual de despesas com frete.  Nota: Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro Informa % Frete. Este percentual é assumido como valor de frete no momento do faturamento.
% Despesas Diversas	Inserir o percentual de despesas diversas.  Nota: Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro Informa % de Despesa. Este percentual é assumido como valor de despesas diversas no momento do faturamento.
Informa dados do Frete	Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais.
Informa Marca Volumes	Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Peso Líquido	Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.

Informa Nr Volumes	Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Peso Bruto	Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Faturamento Outra Moeda	Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros

Objetivo da tela: Permitir registrar outras informações do módulo de Faturamento.

Grupo Contabilização dos Impostos

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Contabilização FT	Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais ou por família comercial.
Termo Abertura Diário	Inserir o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento.
Termo Encer Diário	Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento.
Página Inicial Diário	Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento.
Página Final Diário	Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter.
Próxima Página Livro Diário	Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente.

Grupo Preço Custo Estatísticas

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Base	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item.
Médio	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item.
Reposição	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item.
Ult.Entrada	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.
Padrão	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.
On-Line	Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.

Grupo Mínimo para Faturamento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Moeda	Inserir o código da moeda de referência para conversão do valor mínimo para faturamento.
Valor Mínimo Faturamento	Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser informado na mesma moeda usada para o limite de crédito. Esta informação é utilizada pelos programas de Cálculo de Documentos, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total do documento.

Grupo Comissões dos Representantes

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
IVA Base Comissão	Quando assinalado, indica que o valor das taxas fará parte da base de cálculo das comissões. ⚠ Nota: Caso possua o valor de taxas, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.
Outros Impostos	Quando assinalado, indica que o valor de outras taxas fará parte da base de cálculo das comissões.
Despesas Acessórias	Quando assinalado, indica que o valor das despesas adicionais fará parte da base de cálculo das comissões. ⚠ Nota: Se a base incluir o valor das despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.

Grupo Geração CR

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Geração CR	Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.

Grupo Geração Embalagem

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Geração Embalagem	 Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções: • Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. • Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque.

- Conteúdos Relacionados:
- [Manutenção de Termos de Abertura e Encerramento \(CD0102\)](#)
 - [Manutenção de Embalagens \(FT0303\)](#)

DOCUMENTO TRADUZIDO

- Espanhol: [Actualización parámetros facturación - FT0301A](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [versao_12](#) [ft0301a](#)
[atualizacao_parametros_faturamento](#) [faturamento](#) [mft](#)
[datasul](#) [mercado_internacional](#) [ds_mercinternac_inov](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso