

Manutenção de Tipos de Cargas - FT0307

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção de Tipos de Cargas - FT0307

Visão Geral do Programa

Essa função visa a manutenção das possíveis cargas a serem utilizadas pelo estabelecimento no momento do embarque e/ou da expedição das mercadorias. Os tipos de cargas identificam o volume e o peso de cada tipo de transporte da mercadoria e são utilizados pelo processo de Pré-Faturamento no momento da preparação do embarque das mercadorias.

Manutenção Tipos Cargas - Pasta Geral

Objetivo da tela:	Permitir registrar os tipos de cargas utilizados pelo estabelecimento.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão, serão disponibilizados os campos para a inclusão de um novo tipo de carga.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tp Carga	Inserir o código ou a sigla do tipo de carga que se deseja implementar.
Descrição	Inserir a descrição do tipo de carga implementado.
Peso (Kg)	Inserir o peso máximo permitido pelo tipo de carga.
Volume	Inserir, em m3, o volume permitido pelo tipo de carga.
Tp Frete Carga	Selecionar o tipo de frete a ser gerado pela carga. As opções disponíveis são: • Aberto; • Fechado .
Narrativa	Inserir a descrição detalhada do tipo de carga implementado.

Manutenção Tipos Cargas - Pasta Balança

Objetivo da tela:	Definir para o tipo de carga quais os critérios deverão ser considerados na pesagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Controle Variação	Quando assinalado, determina que deve ser gerada pendência para a ordem de pesagem, se variação de pesagem estiver fora dos parâmetros definidos para o usuário.
Atualiza Qt Embarque	Quando assinalado, determina que deverá haver atualização da quantidade do embarque pelo cálculo do peso da balança dividido pelo peso do item.
Pesagem não Aprovada	Selecionar a opção que determina qual deve ser o tratamento das pesagens que não forem aprovadas. As opções disponíveis são: • Não bloqueia embarque - determina que o controle de aprovação da pesagem não deve ser considerado para bloquear o embarque. • Adverte no cálculo do embarque - determina no faturamento do embarque, caso a ordem de pesagem do embarque não estiver aprovada, será apresentada uma mensagem alertando para o fato, mas fica a cargo do usuário faturar ou não o embarque.

	Bloqueia cálculo do embarque - determina o faturamento do embarque deve ser bloqueado caso a ordem de pesagem do embarque não estiver aprovada
% Var Peso a Maior	Inserir o percentual de tolerância de variação permitida a maior para a variação que poderá ocorrer no momento da pesagem de um veículo com este tipo de carga associada. Caso o percentual de variação seja maior do que o valor aqui definido, a pesagem não é aprovada.
% Var Peso a Menor	Inserir o percentual de tolerância de variação permitida a menor para a variação que poderá ocorrer no momento da pesagem de um veículo com este tipo de carga associada. Caso o percentual de variação seja maior do que o valor aqui definido, a pesagem não é aprovada.

Conteúdos Relacionados:

Consistência da carga

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manutencao_de_tipos_de_cargas](#)
[ft0307](#) [logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#)
[c_consistenciadacarga](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso