

Emissor do Danfe em PDF - FT0527

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Emissor do Danfe em PDF - FT0527

Visão Geral do Programa

Esta função visa imprimir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), permitindo acobertar os itens transportados. Mais detalhes estão disponíveis no conceito [DANFE](#).

Diferentemente dos outros programas de impressão de notas fiscais, o Danfe poderá ser emitido em quantas folhas forem necessárias para a discriminação de mercadorias, desde que apresente todas as informações obrigatórias pré-definidas pelo Sefaz.

Depois da impressão do Danfe, a nota fiscal eletrônica passa a apresentar a situação como "Impressa".

O Danfe possui um leiaute padrão para emissão, definido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS N 72/05, mas mediante autorização da unidade de federação poderão ser solicitadas alterações de leiaute para adequação as operações da empresa. A única condição é que devem ser mantidos os campos obrigatórios definidos pela legislação. Fica sob-responsabilidade da empresa solicitar a autorização de alteração nos leiautes de impressão do DANFE, bem como a implementação das alterações solicitadas.

Os clientes que possuem o Dataviewer na versão 3.0 ou superior podem efetuar alterações no layout do DANFE, desde que as alterações sejam previamente autorizadas pela SEFAZ de sua unidade de federação.

 **Importante:**
Quando a situação da nota estiver com o tipo de emissão de contingência, e ainda não tiver sido impressa, sua impressão será permitida e no espaço reservado para as Informações Adicionais será impressa a mensagem: "DANFE emitido em contingência". Esta situação se dá quando a Sefaz não está com o serviço disponível para a aplicação de transmissão da NF-e enviar o XML da nota fiscal eletrônica.

Quando terminada a contingência, é obrigatória a transmissão das NF-es correspondentes aos DANFEs emitidos na situação de contingência para a Sefaz-Origem.

Tela Emissor do Danfe em PDF – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir realizar a emissão do Danfe no formato .PDF.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Código do estabelecimento responsável pelo Danfe a ser emitido.  Nota: Selecionando o número da nota fiscal eletrônica, o sistema fornecerá essa informação automaticamente.
Série	Série da nota fiscal eletrônica a ser considerada para emissão do Danfe.  Nota: Selecionando o número da nota fiscal eletrônica, o sistema fornecerá essa informação automaticamente.
Nr Nota Fiscal	Faixa de números das notas fiscais eletrônicas a serem consideradas para emissão do Danfe.
Embarque	Faixa de embarques que deverão ser considerados na seleção das notas fiscais a serem consideradas para emissão do Danfe.
Nr Cópias	Número de cópias para impressão de cada Danfe.  Nota: Este permite a impressão de notas em Contingência FS e FS-DA em duas vias (ou mais).
Usuário	De qual usuário se deseja imprimir os DANFEs.  Nota: O usuário A gerou as notas 1,3,5 e 8 enquanto o usuário B gerou as notas 2, 4, 6 e 7. Imprimindo a faixa de notas de 1 a 8 e informando o usuário A, o programa imprime os DANFEs apenas das notas 2, 4, 6 e 7.
Impressão	Quando assinalado, indica que o processamento será de impressão do Danfe.
Reimpressão	Quando assinalado, indica que o processamento será de reimpressão do Danfe.

Tela Emissor do Danfe em PDF – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir parametrizar as informações da Danfe.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera DANFE a partir do XML	Quando assinalado, determina que o Danfe deve ser reimpresso a partir do arquivo XML enviado a Sefaz, que tenha sido retornado assinado (autorizado). Caso não assinalado, o Danfe é reimpresso a partir das informações disponíveis no sistema. Nota: Caso não assinalado, pode haver divergências nas informações do XML enviado a Sefaz e do Danfe reimpresso. Isso pode ocorrer quando efetuado manutenção em alguma informação que é utilizada pelo Danfe entre o momento da emissão da NF-e e o momento da reimpressão do Danfe. Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção Reimpressão na pasta Seleção.
Repositório Arquivos XML	Inserir o caminho do repositório no qual estão disponíveis os arquivos XML a serem considerados para reimpressão do Danfe. Nota: Inicialmente esse campo sugere o diretório de histórico onde os XML do estabelecimento estão armazenados, podendo ser alterado caso necessário. Os XMLs salvos nos diretório informado, devem ser os que foram retornados e assinados pela Sefaz, ou seja, somente XMLs autorizados pela Sefaz serão utilizados como base para a reimpressão do Danfe. Para que o sistema possa efetuar essa sugestão do diretório de histórico, é necessário que o estabelecimento seja informado na pasta Seleção. Esse campo somente é habilitado quando assinalado a opção Gera Danfe a partir do XML estiver assinalada. Existem algumas regras que precisam ser atendidas para que o DANFE seja impresso. Quando essas não são atendidas, mesmo que o XML seja encontrado no diretório informado, o DANFE não será impresso. São as seguintes: - Se o tipo de emissão for “Normal” e a situação da nota não for “Uso Autorizado”; - Se o tipo de emissão for igual a “Contingência EPEC” e a situação da nota é diferente de “EPEC recebido pelo SCE” e diferente de “Uso Autorizado” - Se o tipo de emissão for diferente de “Normal” e diferente de “Contingência EPEC” e a situação da nota é igual a “Documento Rejeitado”. Nas situações citadas acima, o DANFE NÃO será impresso, mesmo que o XML esteja no diretório informado.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Série x Estabelecimento \(FT0114\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [emissor_do_danfe_em_pdf](#) [ft0527](#)
[logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso