

Geração Mensagem NF-e - FT0910

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Geração Mensagem NF-e - FT0910

Visão Geral do Programa

A geração manual dos arquivos magnéticos das notas fiscais eletrônicas pode ocorrer de duas formas, dependendo da parametrização definida para o estabelecimento. Essas formas de integração manual são:

- Utilização do layout EMS, na qual são gerados arquivos XML que são enviados para o EAI, onde ficam disponíveis para integração ao SEFAZ. Para isso, o estabelecimento deve estar parametrizado para transmissão por intermédio da Aplicação de Transmissão.
- Utilização do layout SEFAZ, na qual são gerados arquivos TXT, onde ficam disponíveis para integração por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP. Para isso, o estabelecimento deve estar parametrizado para Transmissão Manual.

 **Importante:**
Essa funcionalidade não efetua a atualização da situação da nota fiscal, somente efetua a geração das mensagens XML na fila do EAI ou a geração do arquivo TXT conforme a parametrização do estabelecimento selecionado.

Essa função efetua o controle de tamanho do arquivo a ser gerado, sendo que esse não pode ser superior a 1 Megabyte.

 **Nota:**
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Geração Mensagem NF-e – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Permitir a geração manual das **notas fiscais eletrônicas** a serem integradas ao SEFAZ.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar ou inserir uma faixa do estabelecimento das notas fiscais a serem consideradas para geração da mensagem.
Série	Selecionar ou inserir uma faixa da série das notas fiscais a serem consideradas para geração da mensagem.
Nr Nota Fiscal	Inserir uma faixa de números de notas fiscais a serem consideradas para geração da mensagem.
Cliente	Inserir uma faixa de clientes a serem considerados para geração da mensagem.
Dt Emissão	Exibe a data de emissão do romaneio a ser cancelado.
Utiliza faixa Estabelecimento/Série	Quando assinalado, permite o uso de faixa de estabelecimento e série para geração de notas fiscais. Com isso, caso a empresa queira utilizar o programa em um agendamento RPW, poderá criar um único agendamento utilizando a faixa.

Tela Geração Mensagem NF-e – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Permitir parametrizar as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Situações NF-e para Envio (XML e TXT)	Assinalar as opções que determinam as situações das notas fiscais eletrônicas a serem considerada para envio. As opções disponíveis são: • NF-e não Gerada • NF-e em Processamento

	Importante: Se o estabelecimento estiver parametrizado para “Transmissão Manual” e a opção “NF-e em Processamento” estiver selecionada, no momento de executar essa função apresentada uma mensagem de confirmação perguntando: “Estas notas fiscais podem ter sido processadas pela SEFAZ, tem certeza de que deseja prosseguir?”.
Exporta Emissor (Estabelec)	Quando assinalado, determina a geração de um arquivo TXT com as informações do estabelecimento emissor da NF-e. Essa geração se faz necessária para os clientes que utilizarem o software emissor de NF-e isponibilizado pela SEFAZ/SP para enviar suas notas fiscais. Nota: Essa função somente gera um tipo de arquivo, se a opção “Exporta Emissor” estiver desmarcada, efetua a geração do arquivo de notas fiscais eletrônicas, se a opção “Exporta Emissor” estiver marcada, efetua a geração do arquivo de emissor de NF-e. A geração do arquivo é efetuada no mesmo local indicado na parametrização do estabelecimento. Importante: Esse campo somente é habilitado quanto a transmissão estiver definida como manual para o estabelecimento.
Geração de XML para Simulações	Assinalar as opções que determinam a geração da mensagem XML para solicitação cancelamento ou Inutilização a ser enviada a SEFAZ. As opções disponíveis são: • Cancelamento • Inutilização Importante: A opção de seleção de envio de mensagem de “Cancelamento” ou “Inutilização” somente ficará habilitada, quando os parâmetros “NF-e não Gerada” e “NF-e em Processamento” estiverem desmarcados. As mensagens de cancelamento e inutilização, somente são geradas se o estabelecimento informado estiver parametrizado para efetuar o envio por intermédio da “Aplicação de Transmissão”, sendo que pelo envio manual não existem mensagens de cancelamento ou inutilizarão. Para o envio manual essa ação deve ser efetuada no software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.
Motivo	Inserir o motivo pertinente a inutilização ou cancelamento.

Tela Geração Mensagem NF-e – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir escolher a forma de impressão desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Estabelecimentos \(CD0403\)](#).

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [geracao_mensagem_nf-e](#) [ft0910](#)
[logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso