

Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332

Visão Geral do Programa

Essa função foi criada para permitir a baixa de estoque dos itens alocados no remito, registrando as movimentações no módulo de Controle de Estoque.

A definição da baixa do estoque do remito é efetuada pela natureza de operação (CD0609). No momento da geração do mesmo (FT1335), essa informação ficará gravada no remito permitindo que não haja a geração de informações inconsistentes.

Exemplo:

Efetuando o cálculo de remitos (FT4030), o indicador de atualização do estoque pelo remito, proveniente da natureza de operação, ficará gravado no remito. Dessa forma a integridade da atualização do estoque do remito (FT1332) e do fechamento de estoque (CE0306) serão garantidas, mesmo que a natureza de operação tenha sido alterada entre os períodos da geração, atualização e fechamento do estoque.

Nota:
Para visualizar se o remito foi atualizado no estoque, deve sempre ser considerada a data de atualização disponível nas consultas, pois pela situação do remito não existe a garantia de que o remito faturado, em sua totalidade ou parcialmente, foi atualizado no estoque ou não, dependendo da natureza de operação no momento do faturamento. Quando o remito já foi atualizado no estoque, as notas fiscais geradas pelo remito assumirão o status de atualizadas no módulo de Controle de Estoque.
As devoluções parciais ou totais de remitos deverão ser efetuadas por intermédio da função [Manutenção Documentos Saída \(RE4001\)](#).

Nota:

Quando a atualização do estoque ocorrer no remito, a rotina de atualização do estoque no faturamento não é executada. Neste caso, quando o parâmetro "Contabiliza receita pelo embarque" estiver selecionado nos parâmetros do módulo de Exportação, o processo de atualização de remitos no estoque também deverá transferir os itens do remito para o "depósito de exportações não embarcadas".

Nota:


- Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS, e que ainda estejam pendentes de retirada. Quando algum item do resumo vinculado ao remito a atualizar não está liberado pelo WMS, é apresentada uma mensagem de inconsistência e o estoque não é atualizado. Quando o resumo vinculado ao remito não possui integração com o WMS, a atualização é efetuada normalmente.
- O programa possibilita a atualização dos saldos em estoque dos resumos que estiverem liberados pelo WMS.

Tela Baixa de Estoque pelo Remito – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir a atualização do estoque pelo remito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão considerados na atualização.
Série	Inserir uma faixa para seleção das séries de remitos que serão consideradas na atualização.
Remito	Inserir uma faixa para seleção dos remitos a serem atualizados.
Nome Abrev	Inserir uma faixa para seleção dos nomes abreviados de clientes que serão considerados na atualização.
Data Remito	Inserir uma faixa para seleção das datas de emissão dos remitos a serem consideradas na atualização.
Embarque	Inserir uma faixa para seleção dos embarques a serem considerados na atualização do estoque.
Resumo	Inserir uma faixa para seleção dos resumos de embarques a serem considerados na atualização do estoque.

Tela Baixa de Estoque pelo Remito – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir inserir a data da transação do remito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Transação	Inserir a data que será realizada o movimento do estoque.

Tela Baixa de Estoque pelo Remito – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir registrar informações referentes ao remito.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Com o acionamento desse botão será permitido digitar o remito a ser atualizado.
Alterar	Com o acionamento desse botão será permitido modificar as informações do remito selecionado.
Retirar	Com o acionamento desse botão será permitido remover o remito selecionado.
Salvar	Com o acionamento desse botão será permitido salvar os remitos apontados em arquivo, para que os mesmos possam ser utilizados futuramente.
Recuperar	Com o acionamento desse botão será permitido recuperar o arquivo com os remitos já salvos por intermédio do botão Salvar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Est	Inserir o estabelecimento do remito que deve ser considerado na atualização do estoque.
Série	Inserir a série do remito a ser atualizado no estoque.
Nr Remito	Inserir o número do remito a ser atualizado no estoque.

Tela Baixa de Estoque pelo Remito – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar as formas de impressão desejada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Natureza de Operação \(Internacional\) - CD0609](#)

[Impressão de Remito \(FT1336\)](#)

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol:

- [Baja de inventario por el remito - FT1332](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [baixa_de_estoque_pelo_remito](#)
[ft1332](#) [logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#) [datasul](#)
[manufatura](#) [mercado_internacional](#) [ds_mercinternac_inov](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)