

Geração de Remitos por Embarque - FT1335

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Geração de Remitos por Embarque - FT1335



Visão Geral do Programa

Essa função permite a geração dos remitos, bem como a sua impressão, atualização das quantidades dos itens no estoque e geração de previsão para o módulo de Contas a Receber, automaticamente.

A numeração dos remitos é controlada pelo sistema por intermédio do cadastro de uma série para os remitos e relacionada ao estabelecimento na função:

 Numeração de Notas Fiscais (FT4000)

 [Manutenção Série x Estabelecimento \(FT0114\)](#)

Uma vez gerado, o remito não poderá ser eliminado. Somente poderão ser cancelados os remitos impressos. Os itens de remitos já atualizados no módulo de Estoque devem ser devolvidos por intermédio da função Manutenção de Notas Fiscais (RE3001) no módulo de Recebimento.

Serão gerados remitos somente para os resumos do embarque cuja natureza de operação assim indique; para isso, na função Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), deve estar selecionado o parâmetro Emitir Remito.

 **Nota:**
Quando, na função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609), estiver parametrizado o campo Emissão Picking, o sistema não permitirá a geração do remito até que o Picking List (Relatório de Separações de Itens dos Embarques – EQ0605, Relatório de Separação de Entregas - EQ0606) tiver sido emitido.

 **Nota:**

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de remito a imprimir se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número del último remito impreso; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión del remito con un número consistente al formulario pre-impreso.

 **Importante:**


- El control numérico se hará sólo para el remito cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
- No se realizará el control numérico en los procesos de generación de remitos vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de remito a imprimir:

 **Nota:**

Este programa não gera remitos para embarques/resumos integrados ao WMS com itens pendentes de retorno neste módulo.

Tela Geração de Remitos por Embarque – Pasta Embarque

Objetivo da tela: Permitir a geração de remitos a partir dos embarques.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarque	Inserir uma faixa de números de embarques a ser considerada na geração de remitos.
Resumo	Inserir uma faixa de números resumo de embarques a ser considerada na geração de remitos.

Tela Geração de Remitos por Embarque – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir determinar os parâmetros a serem considerados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Série	Inserir o código da série a ser considerada para a geração dos remitos. É apresentado como padrão o código definido na função Parâmetros do Faturamento (FT0301A). Caso seja necessário, essa informação poderá ser alterada.

Nr Itens/Remito	Inserir o número de itens a ser gerado em cada remito. Exemplo: Parametrizado 5 itens por remitos, ao calcular o remito de um pedido com 8 itens, serão gerados 2 remitos com numeração diferenciada. O primeiro com 5 itens e o segundo com 3 itens. Nota: Nesse campo é apresentado como padrão o valor definido na função Parâmetros do Faturamento (FT0301A). Caso seja necessário essa informação poderá ser alterada.
Preparador	Inserir o nome do preparador do embarque. Nota: Quando informado esse campo, serão gerados somente remitos para o preparador informado.
Imprime Remitos Gerados?	Quando assinalado indica que os remitos gerados serão impressos automaticamente.
Atualiza Estoque Automático?	Quando assinalado indica que as quantidades dos itens serão atualizadas automaticamente no estoque. Nota: A atualização automática dos remitos no módulo de Estoque ocorre somente quando, na função Manutenção Naturezas de Operação (CD0609), o campo Atualiza Estoque pelo Remito esteja assinalado, sendo essa informação gravada no remito no momento da geração.
Gera Previsão do Contas a Receber?	Quando assinalado indica que serão geradas previsões para o módulo de Contas a Receber. Nota: A atualização automática dos remitos no módulo de Contas a Receber ocorre somente se, na função Manutenção Naturezas de Operação, pasta Atualizações, o campo Remito Gera Previsão CR, também estiver assinalado.
Deseja assumir Despesas do Embarque?	Quando assinalado, indica que as despesas informadas no embarque serão levadas para o remito.
Data de Emissão	Data de emissão do remito.
Data de Transação	Data de transação do remito. Esta data será utilizada na movimentação de estoque realizada pelo remito.

Tela Geração de Remitos por Embarque – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir registrar informações referentes a geração de remitos.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para a inclusão dos embarques que devem gerar remitos.
Alterar	Com o acionamento desse botão poderão ser alteradas as informações a respeito dos embarques que devem gerar remitos.
Retirar	Com o acionamento desse botão o embarque selecionado será eliminado.
Salvar	Com o acionamento desse botão as informações inseridas poderão ser salvas em um arquivo para serem utilizadas futuramente.
Recuperar	Com o acionamento desse botão poderão ser recuperadas as informações salvas por intermédio do botão Salvar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarque	Inserir o número do embarque para o qual deve ser gerado remito.
Série	Inserir a série a ser considerada para a geração do remito.
Ponto de Emissão	 Inserir o ponto de emissão para identificar a série a ser considerada para a geração do remito.
Nr Itens/Remito	Inserir o número de itens a serem gerados por remito.

Tela Geração de Remitos por Embarque – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar as formas de apresentação da listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes Opções de Destino .
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes Formas de Execução .
Destino Impressão Remito	Quando, na pasta Parâmetros, for selecionado para imprimir o remito, o usuário deve indicar se o destino é impressora ou arquivo. Em caso de arquivo, deve ser informado o nome do arquivo de saída.
Arquivo Atualização Estoque	Quando, na pasta Parâmetros, for informado que o estoque é atualizado automaticamente por intermédio dos remitos, esse campo é habilitado para informar o nome do arquivo de saída.
Arquivo Geração Previsão	Quando, na pasta Parâmetros, for informado que os remitos geram previsão para o Contas a Receber, esse campo é habilitado para informar o nome do arquivo de saída.
Arquivo Geração Complemento	 Informar o nome do arquivo de saída para o complemento de remito.

 **Nota:**
Quando o usuário optar por impressão e/ou atualização automática, não será permitida a geração de remitos de forma Batch (RPW). Para que seja possível gerar remitos em RPW, na pasta Parâmetros não devem estar assinalados os campos: Imprime Remitos Gerados, Atualiza Estoque Automático e Gera Previsão Contas a Receber.

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção Série x Estabelecimento \(FT0114\)](#)
- [Manutenção de Natureza de Operação \(Internacional\) - CD0609](#)
- [Distribution Management Parameter Update \(FT0301A\)](#)
- [Preparação do Faturamento \(EQ0506\)](#)
- [Remito](#)
- [Manutenção Série x Empresa - FT0110](#)

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA
Espanhol: Generación de remitos por embarque - FT1335

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [geracao_de_remitos_por_embarque](#) [ft1335](#)
[logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#) [datasul](#) [manufatura](#)
[mercado_internacional](#) [ds_mercinternac_inov](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)