

Relatório_Solicitação_de_Autorização_para_Importação_IM0690

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Relatório Solicitação de Autorização para Importação - IM0690

Visão Geral do Programa

Possibilita a emissão do relatório de solicitação de autorização para importação. A autorização de importação é um documento que solicita à algum órgão como, por exemplo, a Delegacia de Agricultura, a autorização para realizar a importação de determinados tipos de produtos. A solicitação de autorização para importação é disponibiliza em arquivo, no formato de Documento (*.doc), para que possa ser mantida após a emissão. Para a geração da solicitação são disponibilizados arquivos, no formato Rich Text (*.rtf), para compor o leiaute. Os arquivos disponibilizados são:

- Embarque (Cabeçalho): Apresenta os dados gerais do embarque e somente é impresso quando a seleção for por embarque. Será o cabeçalho quando a seleção for por embarque.
- Pedido de Compra (cabeçalho): Apresenta os dados do pedido de compra e do processo de importação. Será o cabeçalho quando a seleção for por processo de importação.
- Fabricante: Apresenta os dados da quebra das ordens de compra do embarque/pedidos de compra selecionados por fabricante. Nesse leiaute estarão disponíveis somente as informações dos fabricantes das ordens de compra.
- NCM (Classificação Fiscal): Apresenta os dados da quebra das informações por NCM (classificação fiscal). Esse leiaute mostra somente as informações das classificações fiscais.
- Itens: Apresenta dados das informações das ordens de compra vinculadas ao embarque selecionado ou ao pedido de compra selecionado.
- Totais por NCM: Apresenta a totalização das ordens de compra do pedido/embarque por NCM.
- Totais por Fabricante: Apresenta a totalização para cada fabricante das ordens que estão vinculadas ao embarque/pedido de compra.
- Totais por Pedido: Apresenta os totais para cada pedido/processo de importação. Será o rodapé quando a seleção for por processo de importação, sendo incluso na última página da solicitação de autorização para importação.
- Totais por Embarque: Apresenta os valores totais por embarque. Somente é impresso quando a seleção for por embarque. Nesse caso será o rodapé, sendo incluso na última página da solicitação de autorização para importação.

Esses leiautes correspondem a arquivos com formato Rich Text (*.rtf), contendo variáveis previamente definidas, que serão substituídas pelos dados gerados na impressão da solicitação de autorização para importação.

O conceito [Solicitação de Autorização para Importação – Seus Layouts e suas Variáveis](#) apresenta mais informações quanto ao leiaute e as variáveis disponíveis para a geração da solicitação.

Solicitação Autorização Import – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir faixas de Estabelecimentos e Processos de Importação, ou Embarques, para filtrar as informações a serem consideradas na listagem da solicitação de autorização para importação. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para exibição na listagem.
--------------------------	---

Solicitação Autorização Import – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer parâmetros que irão direcionar a execução do relatório.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Pasta, na qual deve ser selecionado o diretório desejado para seleção do leiaute a ser considerado na geração, ou para definição do destino da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Somente itens que necessitam de Licenciamento de Importação	Quando assinalado determina que somente os itens das ordens de compra que necessitam de licenciamento de importação serão considerados para a geração da listagem. Caso contrário, todos os itens serão considerados.
Considera Embarques Encerrados	Quando assinalado determina que os embarques já encerrados devem ser considerados para a geração da listagem.
Seleciona por	Selecionar a informação a ser considerada para seleção. As opções disponíveis são: • Processo Importação. • Embarque.

Orientação	Selecionar a orientação da impressão dos documentos gerados. As opções disponíveis são: • Retrato. • Paisagem.
Envia Docto para o Despachante	Quando selecionado indica que cada arquivo gerado deve ser enviado por e-mail para o respectivo despachante, considerando o endereço informado no cadastro do emitente.
Envia Cópia Para	Inserir um ou mais endereços eletrônicos para os quais deve ser enviada uma cópia de cada arquivo gerado. Importante: Caso seja necessário o envio para mais de um endereço, devem ser inseridos separados por ponto e vírgula (;).
Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação	Quando assinalado determina que deve ser considerado o leiaute padrão definido para o estabelecimento. Nota: O leiaute padrão do estabelecimento é definido por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
Layout Padrão	Inserir o diretório dos leiautes a serem considerados para a geração da listagem, quando não for utilizado o leiaute padrão do estabelecimento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o campo "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação" não estiver selecionado. Quando habilitado, seu preenchimento passa a ser obrigatório e deve ser informado um diretório válido.
Sobrepor arquivos já existentes?	Quando selecionado determina que, caso no momento em que o documento é salvo existir uma versão anterior com o mesmo nome, essa versão deve ser sobreposta pela nova versão gerada. Caso contrário o documento gerado é descartado e uma mensagem de erro é apresentada no relatório de acompanhamento.
Diretório	Inserir o diretório de destino dos documentos gerados. Esse será o repositório das solicitações de autorização para importação emitidas.

Solicitação Autorização Import – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Parâmetros de Importação \(IM0000\)](#)

[Manutenção de Processos de Importação \(IM0040\)](#)

[Solicitação de Autorização para Importação – Seus Layouts e suas Variáveis](#)

[Pasta Impressão](#)

[Como diminuir o espaçamento incorreto dos relatórios RTF?](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso