

Modelo Programa Específico

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Modelo Programa Específico

Visão Geral do Programa

O programa específico deverá ser desenvolvido conforme o modelo abaixo:

```

/*****/
{include/i-prgvr.s.i esp-demo.p 2.00.00.000}
/*****
** PROGRAMA: esp/esp-demo.p
** DATA....: 99/99/9999
** OBJETIVO: Exemplo da utilização de programas específicos para
** atualizar os valores dos atributos automáticos específicos.
** VERSAO..: 2.00.00.000 - Criação
*****

** Parâmetros Entrada:
** p-it-codigo - Item
** p-cod-estabel - Estabelecimento
** p-cod-atributo - Código do atributo automático específico
** p-data-ini - Data inicial do Período (primeiro dia do mês)
** p-data-fin - Data final do Período (último dia do mês)
**
** p-executor - Handle do programa que está executando este
** programa específico. O objetivo é permitir o
** tratamento de erros.
**
** Para inserir um erro deve-se executar a procedure
** piErro no programa executor. Exemplo:
**
** run piErro in p-executor (input 0,
** input "Mensagem de Erro",
** input "Ajuda do Erro").
** Parâmetros da piErro:
** 1 - Código da mensagem de erro. Deixando 0 (zero)
** o programa considera a mensagem genérica 17006,
** onde a mensagem e a ajuda serão passados como
** parâmetro, conforme exemplo acima.
** 2 - Quando se tratar da mensagem genérica 17006 será
** o texto da mensagem. Para outros códigos de
** mensagem será a lista de parâmetros.
** 3 - Quando se tratar da mensagem genérica 17006 será
** o texto de ajuda da mensagem.
**
** Para inserir apenas uma mensagem de ALERTA, deve-se
** utilizar a procedure piInformação. Os parametros são
** idênticos ao da piErro. A diferença é que a piInformação
** utiliza a mensagem genérica de 19085.
**
** Quando a mensagem passada for um Erro (piErro), o
** processamento não será finalizado, e as mensagens
** serão apresentadas na listagem de erro.
**
** Parâmetros Saída:
** p-valor - Valor que será retornado para gravação
**
*****/

def input param p-it-codigo like oe-item-estab-ind.it-codigo no-undo.
def input param p-cod-estabel like oe-item-estab-ind.cod-estabel no-undo.
def input param p-cod-atributo like oe-item-estab-ind.cod-atributo no-undo.
def input param p-data-ini as date no-undo.
    
```

```
def input param p-data-fim as date no-undo.  
def input param p-executor as handle no-undo.  
def output param p-valor as dec no-undo.
```

Neste ponto deverá ser desenvolvida a lógica para calcular o valor do atributo automático específico. O valor calculado

```
/*assign p-valor = valor calculado ...*/
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [p12](#) [versao_12](#) [moe](#)
[otimizacao_de_estoque](#) [processo_conceitos_moe](#)
[modelo_programa_especifico](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso