

Implantação de Pedidos via TOTVS Colaboração - PD0621

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Implantação de Pedidos via TOTVS Colaboração - PD0621

Visão Geral do Programa

Permitir a integração automática de pedidos de entrega vindos do produto Neogrid via TSS.

Implantação Pedidos TOTVS Colaboração - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Selecionar a função Implantação de Pedidos via TOTVS Colaboração.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Faixa de estabelecimentos que devem ser considerados na geração do relatório.
Data Emissão	Faixa de datas de emissões que devem ser consideradas na geração do relatório.

Implantação Pedidos TOTVS Colaboração - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir o envio de e-mail automático ao final de cada execução.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Listagem E-mail	Opção que será considerada para o envio do resultado por e-mail. As opções disponíveis são: • Não Envia: Não envia e-mail. • Somente Erros: Envia e-mail com o relatório contendo somente erros. • Completo: Envia e-mail com o relatório completo.
Cliente	Quando assinalado, indica que o resultado será enviado ao e-mail cadastrado para o cliente.  Nota: Esta opção apenas estará habilitada se selecionada a opção "Somente Erros" ou "Completo" no campo Listagem E-mail.
Contato Cliente	Quando assinalado, indica que o resultado será enviado ao e-mail cadastrado para o contato cliente.  Nota: Esta opção apenas estará habilitada se selecionada a opção "Somente Erros" ou "Completo" no campo Listagem E-mail.
Representante	Quando assinalado, indica que o resultado será enviado ao e-mail cadastrado para o representante.  Nota: Esta opção apenas estará habilitada se selecionada a opção "Somente Erros" ou "Completo" no campo Listagem E-mail.
E-mail Destino	E-mail do destinatário a ser considerado no envio do relatório.  Nota: Para incluir mais de um e-mail, deve-se separar por vírgula.

Implantação Pedidos TOTVS Colaboração - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)