

Central Parâmetros Recebimento

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Central Parâmetros Recebimento

Visão Geral do Programa

Centralizar as funções de parametrizações do módulo de Recebimento em um local para facilitar as configurações do módulo.

- Parâmetros Gerais
- Parâmetros por Usuário
- Parâmetros do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e
- Parâmetros Comparativo XML
- Parâmetros Manifestação Destinatário
- Item
- Família
- Família estabelecimento
- Item estabelecimento

Parâmetros gerais

Visão Geral do Programa

Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Manutenção Parâmetros Recebimento

Geral:

Campo:	Descrição
Validar contas contábeis	Quando ativado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar as validações referente as contas contábeis e centro de custo de forma mais detalhada, na atualização do documento fiscal.
Múltiplas natureza	 Quando ativado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas nos itens dos documentos.  Importante: Quando ativada, a operação é irreversível.
Sugere impostos retidos duplicata	 Quando ativado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente durante a geração das duplicatas de impostos.  Importante: Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.
Usa data de transação moeda FASB	 Quando ativado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.  Nota: Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.
Bloqueio inclusão manual XML	 Quando ativado, bloqueia a inclusão manual de documentos que estejam importados na central de recepção XML.  Release liberação Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.
Bloqueia pedido outro estab	 Quando ativado, impede que um pedido de compra, cujo estabelecimento de entrega seja diferente do estabelecimento do documento, seja vinculado. Quando marcado, afeta todos os usuários.

	Informação Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2411.
Sugere sequência e unidade medida XML	 Quando ativo, será realizada a sugestão da sequência e unidade de medida do XML no recebimento fiscal, ao dar entrada em um documento.
Usa RGA	 Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional.
Usa série	 Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.
Série padrão	 Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.
Permite moeda do remito diferente do pedido	 Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.
Considera despesas como custo do item	 Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.
Considera imposto como custo do item	 Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.
Item diferença arredondamento	 Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. O tipo de controle do item deve ser Total.
Conta diferença arredondamento	 Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.
Centro de custos diferença arredondamento	 Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Integrações:

Campo:	Descrição
WMS	Quando ativado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). Importante: Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal.
Contabilidade x GFE	Quando ativado, determina que os CTEs de origem do GFE, quando atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Importante: Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).

Gerar bem automaticamente	 Quando ativado será acionada a geração automática do bem patrimonial no módulo de Ativo Fixo no momento da atualização do recebimento fiscal (RE1005) ou via programa de atualização do ativo imobilizado (RE0415).  Release de liberação Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2503.
Contas a pagar	Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.

Recebimento Físico:

Campo:	Descrição
Recebimento físico	 Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais.
Contabiliza diferença contagem	 Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada.

Gerar observação documento fiscal

Campo:	Descrição
Gerar observação documento fiscal	 Quando selecionado, permitirá que o recebimento efetue a geração da observação da nota com base na mensagem relacionada a natureza de operação do documento.  Informação Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.
Considerar mensagem da natureza fiscal do item	 Quando selecionado, será considerada a mensagem da natureza fiscal do item.  Importante: Essa opção somente é habilitada quando o campo gerar observação documento fiscal estiver ativo. Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.

Operações do engine de regras

Campo:	Descrição
Tipo operação	Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras.
Descritivo	Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN.

Salvando as preferências do usuário referente ao Gerenciador de colunas:

A partir da release 12.1.2307 as colunas das tabelas que o usuário selecionar por meio do gerenciador de colunas serão guardadas automaticamente no perfil do usuário. Ao entrar novamente naquela tela onde houve a alteração das colunas, as mesmas serão recuperadas e exibidas para o usuário.

O usuário também tem a opção de restaurar as colunas padrões do sistema por meio do botão "Restaurar padrão" do gerenciador de colunas.

Permissão de consulta nos programas da central de parâmetros

A partir da release 12.1.2307 o usuário pode consultar os programas da central de parâmetros mesmo que não tenha permissão nos programas versão clássica ou no programa HTML, basta que o mesmo tenha permissão no menu principal da central de parâmetros para que ele tenha permissão de consultar as informações. Menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'.

Exemplo:
Programa item estabelecimento: Entradas de menu 'RE0115' (versão clássica) OU 'html.mre.parametersSiteItem':
Se o usuário tiver permissão em uma dessas duas entradas de menu acima, abre a tela de Item estabelecimento em modo **edição**, caso não tenha permissão abre em modo **consulta**. Não é necessário um cadastro específico de permissão para abrir a consulta, apenas permissão no item de menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'.

DOCUMENTO TRADUZIDO

- Espanhol:
- [Central Parámetros Recepción](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [recebimento](#) [mre](#) [versao_12](#)
[central_parametros](#) [datasul](#)