

Parâmetros Manifestação Destinatário - RE0121

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Parâmetros Manifestação Destinatário - RE0121

Visão Geral do Programa

Permite a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.

Parâmetros Manifestação Destinatário

Objetivo da tela:	Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento.
Ambiente	Assinalar se a manifestação de destinatário será realizada em base de Homologação ou Produção do SEFAZ. ⚠ Nota: Esse parâmetro controla apenas a manifestação, não possuindo vínculo com o parâmetro ambiente da Manutenção de Estabelecimento (CD0403), no qual define a regra para Emissão da NF-e. Esse campo será desabilitado quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0 no programa CD0360. E essa configuração passa a ser realizada no Manutenção de Estabelecimento (CD0403).
Versão Manifest	Inserir a versão que será utilizada no processo da manifestação do destinatário. ⚠ Nota: Da mesma forma como o campo Ambiente, essa informação é apenas para controle da manifestação, não possuindo vínculo com a versão NF-e definida na Manutenção de Estabelecimento (CD0403).
Número Seq Único	Inserir o último número sequencial único (NSU) recebido pelo SEFAZ na integração dos documentos emitidos contra o CNPJ do destinatário. Esse número será recebido pelo SEFAZ ao realizar qualquer consulta pelo evento de integração de documentos. ⚠ Nota: Caso o destinatário não tenha realizado consulta na base do SEFAZ, deverá ser cadastrado 0 (zero), no entanto, depois da primeira sincronização dos documentos sempre será enviado na consulta o número do último NSU recebido.
Realização Manif Dest Manual	Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento.
Diretório para Salvar o Download do XML	Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. ⚠ Nota: O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid.

Conteúdos Relacionados:

A função NFe deverá estar ativa.

O usuário corrente terá que possuir permissão para [Atualiza Manifestação Destinatário \(RE0101\)](#).

O estabelecimento deverá estar parametrizado para [Aplicativo de Transmissão \(CD0403\)](#).

[Monitor da Manifestação Destinatário \(RE0709\)](#)

[Central Parâmetros Recebimento](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

recebimento

mre

versao_12

re0121

parametros_manifestacao_destinatario



Política de
privacidade

Termos
de uso