

Desatualização de Documentos Físicos - RE2006

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Desatualização de Documentos Físicos - RE2006

Visão Geral do Programa

Antes de começar o processo, e por motivos de segurança, é solicitado ao usuário o nome e a senha de permissão para realizar a funcionalidade de desatualizar notas fiscais.

Para tal finalidade, o programa conta faixas de seleção e parâmetros que permitem especificar os documentos a serem desatualizados, tornando o processo mais rápido.


Importante:

Quando da necessidade de desatualizar um documento no recebimento do ERP Datasul, o qual gerou movimentações de entrada no WMS. O documento do WMS poderá ser cancelado, quando ele não possuir movimentos já confirmados. Caso os movimentos de armazenamento já tenham sido confirmados, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que os acertos no WMS deverão ser efetuados manualmente. A desatualização de um documento no ERP é efetuada por intermédio desse programa ou por intermédio do programa **Desatualização Documentos (RE0402)** para o recebimento fiscal, devendo ser assinalado o campo Desatualiza WMS da pasta Parâmetros, para que o documento gerado no WMS possa ser cancelado na desatualização do documento de entrada do ERP Datasul.

Para itens que estiverem com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, ao desatualizar o documento irá desvincular a nota fiscal do roteiro de inspeção cadastrado na Digitação de Resultados - Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Efetua a integração de movimento de estoque usando EAI 2.0 ao realizar desatualização dos documentos.

O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS.

Desatualização Doctos Físicos – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Transação	Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção dos documentos a serem desatualizados.
Série	Inserir uma faixa de série dos documentos a serem desatualizados.
Documento	Inserir uma faixa de números de documentos a serem desatualizados.
Emitente	Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujos documentos devem ser desatualizados.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção dos documentos a serem desatualizados.
Tipo Nota	Selecionar uma faixa de tipo de notas fiscais a serem consideradas para desatualização. As opções disponíveis são: • Nota Fiscal de Compra. • Nota Fiscal de Devolução de Clientes. • Nota Fiscal Entrada de Transferência. • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento. • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento. • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação. • Nota Fiscal Fatura Consignação. • Nota Fiscal de Entrada Devolução de Consignação. • Nota Fiscal Rateio de Frete. • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura. • Nota Fiscal de Remessa Faturamento Antecipado. • Nota Fiscal de Entrada Dep Fechado. • Nota Fiscal de Retorno Dep Fechado. • Nota Fiscal de Entrada Armaz Geral. • Nota Fiscal de Retorno Armaz Geral.

Desatualização Doctos Físicos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir inserir os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desatualiza Itens com Saldo Negativo	Quando assinalado, determina que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas. O parâmetro Desatualiza itens com saldo negativo é utilizado como forma de implementar o tratamento para o parâmetro do item Permite saldo negativo: Sim Confirmado. Portanto, não está errado impedir desatualização de itens que o parâmetro do item Permite saldo negativo: NÃO. Esta confirmação é solicitada na forma de parâmetro porque este programa pode ser executado em RPW.
Desatualiza WMS	Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram movimento de armazenamento no WMS serão desatualizadas no Recebimento e o documento gerado no WMS será cancelado na desatualização. Importante: Caso os movimentos de armazenamento, no WMS, já tenham sido confirmados, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que os acertos no WMS deverão ser efetuados manualmente.
Considerar Situação WMS Externo?	Quando marcado, o sistema não irá permitir a desatualização do documentação caso o mesmo não tenha sido Inativado no WMS Externo. Para consultar se o documento foi Inativado, pode-se utilizar a Consulta do Recebimento Físico (RE2701), campo "WMS Ext". Importante: Essa opção somente será apresentada caso a integração do ERP Datasul com o WMS Externo, esteja configurada no programa "Atualização Parâmetro Global" (CD0101). E tratar-se de uma base localizada no Brasil.

Desatualização Doctos Físicos – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[recebimento](#)
[mre](#)
[versao_12](#)
[re2006](#)
[desatualizacao_de_documentos_fisicos](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso