

Digitação da Contagem - RE2002

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Digitação da Contagem - RE2002

Visão Geral do Programa

A rotina de Recebimento Físico tem como funcionalidade agilizar a entrada de mercadorias na empresa, pois, na maioria das vezes, o receptor da carga não possui conhecimento das informações fiscais e contábeis da nota para conferência e, por este motivo, somente faz a contagem da mercadoria recebida para que as demais informações sejam verificadas posteriormente no Recebimento Fiscal.

A funcionalidade de Contagem no Recebimento Físico possibilita ao usuário efetuar uma contagem física do material, comparando com a quantidade constante na nota fiscal.

Esta opção poderá ser acessada pelo próprio programa [Recebimento Físico - RE2001](#), pelo botão Contagem, ou ainda, pelo programa **Digitação de Contagem (RE2002)**.

i Importante:
A quantidade contada servirá como base para as atualizações (compras, estoque, saldo em poder de terceiros, roteiro de inspeção) e, caso não seja efetuado a contagem, a própria quantidade da nota será utilizada.

Com relação ao valor da duplicata, este será igual ao valor total da nota, independente da quantidade recebida efetivamente. As divergências com relação à quantidade a menor e de que forma serão acertadas (ex: desconto no valor da duplicata) deverão ser negociadas entre as empresas (cliente e fornecedor) e estes acertos são particularidades de cada empresa.

A empresa ainda poderá optar por contabilizar ou não a diferença de contagem. Esta parametrização deverá ser efetuada por intermédio da [Manutenção dos Parâmetros do Recebimento \(RE0103\)](#), campo Contabiliza Diferença de Contagem.

Caso a empresa opte por contabilizar a diferença de contagem, deverá parametrizar a conta de Diferença de Contagem do Recebimento Físico para qual serão gerados os movimentos de diferença de contagem. Esta conta deverá ser informada na [Manutenção Estabelecimento Estoque \(CD0611\)](#).

Se nos Parâmetros do Recebimento estiver assinalado que não contabiliza a quantidade contada, o movimento de estoque será gerado diretamente com a quantidade contada e o custo total.

Exemplo:

Quantidade Item Nota = 100pc
Preço Total = R\$ 2.000,00
Quantidade Contada = 90pc

Nesse caso, será gerado um movimento de entrada de 90 pc ao valor de R\$ 2.000,00.

A contabilização proporcional não pode ser realizada para não existir diferença na conta transitória de fornecedores.

Se estiver parametrizado para contabilizar a diferença de contagem nos Parâmetros do Recebimento, será gerado um movimento de estoque com a quantidade total do item da nota mais um movimento com a diferença entre a quantidade original e a quantidade contada. Este movimento será valorizado pelo custo médio.

Exemplo:

Quantidade Item Nota = 100pc
Preço Total = R\$ 2.000,00
Quantidade Contada = 90pc

Nesse caso será gerado um movimento de entrada de 100 pc ao valor de R\$ 2.000,00 e automaticamente uma saída do estoque de 10 pc ao valor de R\$ 200,00 (utilizando a conta de diferença de contagem).

Digitação da Contagem

Objetivo da tela:	Permitir ao usuário do módulo Recebimento digitar as quantidades contadas das notas recebidas por intermédio do recebimento físico.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Reabre Contagem	Quando acionado, permite reabrir a contagem do recebimento físico realizado por intermédio de etiquetas. Basicamente, a contagem é zerada e precisará ser refeita. Este botão somente estará visível quando o módulo Recebimento estiver integrado ao WMS, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103) .
Contagem	Quando acionado, apresenta a tela Contagem Itens Recebimento Físico , na qual é possível informar a contagem para a sequência selecionada.

Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta Contagem

Objetivo da tela:	Permitir inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Quantidade contada	Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido.

Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque

Objetivo da tela:	Permitir atualizar as informações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada.
--------------------------	---

 **Nota:**
Essa pasta é habilitada quando a quantidade informada na pasta Contagem for diferente da quantidade do item.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código de Barras	Quando acionado, é exibida a tela RE2701B1 , na qual é possível visualizar o lote, a validade do lote do fabricante e o código de barras do fabricante relacionados ao item selecionado.
Inclui	Quando acionado, habilitada essa tela para inserir as informações do item para armazenamento e atualização do Estoque.
Modifica	Quando acionado, habilitada essa tela para modificar as informações de armazenamento do item selecionado.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar a movimentação de estoque selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Selecionar o depósito de armazenamento do item. Inicialmente é apresentado o depósito informado na inclusão do item (RE2001B), porém, essa informação pode ser mantida pelo usuário.  Nota: Na atualização do estoque, será considerado o depósito da contagem, caso esta tenha sido efetuada.
Localização	Selecionar a localização do item no estoque.
Lote/Série	Inserir o número do lote ou de série do item, quando o mesmo possuir controle por lote ou série.
Validade	Inserir a data de validade do item, quando o mesmo for controlado por lote.
Qtde	Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque informado.
Concentração/PPM	Inserir a Concentração/PPM do lote.  Nota: Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” na função Parâmetros Globais (CD0101) .

Lote Fabr	Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote. Importante: O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas.
Validade Fabr	Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote. Importante: A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas.
Data Fabr	Inserir a data de fabricação do item. Importante: A data de fabricação do lote sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Este campo somente será apresentado em tela quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.
Fabricante	Inserir o nome do fabricante do item. Importante: O fabricante do lote sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Este campo somente será apresentado em tela quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.
Total Informado	Exibe o total da quantidade informada para o item.

RE2701B1

Objetivo da tela:	Permitir informar os detalhes pertinentes ao lote, data de validade e código de barras do fabricante, relacionados ao item selecionado.
--------------------------	---

Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC

Objetivo da tela:	Permitir selecionar as ordens de compra do item e informar as respectivas quantidades a serem vinculadas a ordem. Importante: Essa tela é habilitada quando a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e os botões são habilitados quando exista movimentos de rateio por ordem de compra. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui FIFO OC, a qual permite selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.
Modifica	Quando acionado, apresenta a tela Inclui FIFO OC, a qual permite modificar as ordens alocadas para recepção do item.
Elimina	Quando acionado permite eliminar a alocação da ordem selecionada.

Inclui FIFO OC

Objetivo da tela:	Permitir informar a ordem a ser alocada para recepção do item.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Selecionar o pedido a ser alocado a recepção do item.
Ordem Compra	Selecionar a ordem de compra a ser alocada a recepção do item.
Parcela	Selecionar a parcela da ordem de compra a ser alocada a recepção do item.
Qtde Saldo	Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.
Qtde	Inserir a quantidade do item contado a ser alocado a parcela da ordem de compra.
Encerra Parcela	Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra deva ser encerrada, independentemente de ter atendido todo o seu saldo ou não.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103)
- Manutenção Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101)
- Recebimento Físico (RE2001)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [recebimento](#) [mre](#)
[versao_12](#) [re2002](#) [digitacao_da_contagem](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso