

Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração - RE0522

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração - RE0522

Visão Geral do Programa

Esse programa somente será apresentado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Não é necessário informar nenhuma seleção ou parâmetro, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. Esta pasta é configurada no programa **Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360)**.

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

- Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa **Manutenção Fornecedores (CD0401)**). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
- Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa **Manutenção Fornecedores (CD0401)**). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa **Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708)**, neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e [reprocessar as notas](#) caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com situação Inutilizada e movidos para a pasta destino_inexistente.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

- são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
- são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
- são documentos com status (cStat) de rejeição.

 **Nota:**
Maiores detalhes sobre a integração TOTVS Colaboração 2.0 são encontrados no TDN, em manuais de integração do [TOTVS Colaboração](#).

Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Configurador de Regras para Tradução de Dados do XML \(NFS-e\)](#)

[Entrada Automática de NF-e de Fornecedores](#)

[FIFO na Conversão de NF-e](#)

[Natureza de Operação por Item](#)

[Recepção de NF-e Emitida em Ambiente de Homologação](#)

[Importação NF-e/CT-e/NFS-e \(RE0517\)](#)

[Manutenção Fornecedores \(CD0401\)](#)

[Monitor NFE/CT-e/NFS-e \(RE0708\)](#)

[Contratação da Oferta TOTVS Colaboração](#)

[TOTVS Colaboração configurado na versão 2.0 \(CD0101, pasta Integr II\)](#)

[Parâmetros de Integração do Estabelecimento \(CD0360\)](#)

[Monitors Arquivos de Integração TC 2.0 \(CD0590\)](#)

[Manutenção de Estabelecimentos \(CD0403\)](#)

[Manutenção dos Parâmetros do Conversor de Nota Fiscal Eletrônica \(RE0119\)](#)

