

Cadastro Depósito - WM0360

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Cadastro Depósito - WM0360

Visão Geral do Programa

A movimentação de produtos no WMS sempre ocorre em um determinado local do estabelecimento padrão. Cada local (veja [Manutenção Local \(WM0240\)](#)) possui um único depósito vinculado. É por intermédio dessa informação, depósito, que o WMS permite uma comparação de saldos com o ERP Datasul por intermédio do [Saldo do Item no WMS \(WM0500\)](#).

Cadastro Depósito

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento de depósitos para o WMS.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação On-Line	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Importação Automática de Depósitos (WM0360A), a qual permite efetuar a importação automática dos depósitos do ERP Datasul.  Importante: Esse botão é habilitado quando no programa Integração Produto (WM0102) for parametrizado integração com os depósitos do ERP Datasul.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Inserir um código de identificação do depósito para o WMS. O código informado pode ser alfanumérico.
Descrição Depósito	Inserir a descrição para identificar o depósito.
Depósito Montagem de Kits	Quando assinalado, indica que o depósito é destinado a montagem de kits. Importante: Somente um depósito pode ser definido para montagem de kits. Essa informação é utilizada pelo programa Documento de Montagem de Kit (WM3020) , na qual os saldos necessários para a montagem de kit serão transferidos de outros depósitos para o depósito de montagem de kit.

Importação Automática Depósito

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados para a importação automática de depósito.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Inserir uma faixa de depósitos do ERP Datasul, a serem importados para o WMS.  Importante: Os depósitos importados que já possuem cadastro no WMS, terão suas informações sobrepostas com as informações provenientes do ERP Datasul; as informações específicas do WMS permanecerão inalteradas.
Tipo Depósito	Selecionar o tipo de depósito do ERP Datasul a ser importado para o WMS. Os tipos disponíveis são: - Interno – depósito localizado nas dependências da empresa; - Externo – depósito localizado fora das dependências da empresa.

Conteúdos Relacionados:

[Integração do Produto \(WM0102\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)

[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0360](#)

[cadastro_deposito](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso