

Cadastro Local - WM0240

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Cadastro Local - WM0240

Visão Geral do Programa

A movimentação de produtos no WMS sempre ocorre em um determinado local do estabelecimento. Quando integrado com o ERP Datasul, cada local está relacionado a um depósito. As movimentações de entrada e ou saída, geradas pelo ERP Datasul, nesses depósitos possuem suas correspondentes movimentações no WMS.

Por intermédio do programa [Saldo do Item no WMS \(WM0500\)](#) é permitida uma comparação de saldos do item no WMS e no módulo Controle de Estoques do ERP Datasul.

Nessa função é possível parametrizar se o estabelecimento/local utilizará ou não etiquetas nas movimentações. Quando é utilizada a etiqueta nas movimentações, será obrigatório informar uma etiqueta para realizar as operações, e a movimentação por item não será permitida. Quando o estabelecimento/local não utilizar etiqueta nas movimentações, não é permitido o uso de etiquetas nas operações. Nesse caso, a única forma de concluir os movimentos é pelo item.

Importante:

- 1) Cada depósito do ERP Datasul pode ser relacionado a um local do WMS, bastando para isso assinalar o campo **Depósito WMS** por intermédio do programa [Manutenção Depósito \(CD0601\)](#).
- 2) Quando o WMS está integrado ao módulo Controle de Qualidade (CQ) do ERP Datasul, o recebimento de itens sujeitos a controle de qualidade e cuja entrada ocorre em um depósito do tipo Depósito CQ relacionado a um local do WMS é tratado de uma forma diferenciada. Para verificar detalhes sobre esta integração, verificar o conteúdo de [Integração Com Outros Módulos - WMS](#).

Cadastro Local

Objetivo da tela: Permitir o cadastramento e a manutenção de locais de armazenamento para o WMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Relacionamento Local x Depósito	Permite acessar a tela WM0240A , a qual permite informar somente os depósitos de controle de qualidade do ERP Datasul que possuem relacionamento com o local.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento a ser considerado para a inclusão do local de armazenamento.
Local	Inserir um código para o local de armazenamento. O código informado poderá ser alfanumérico.
Nome	Inserir o nome do local de armazenamento a ser considerado para o WMS.
Depósito	Inserir um código de depósito para o local de armazenamento. Quando integrado ao ERP Datasul, essa informação tem por objetivo permitir um comparativo de saldos entre ambos.
Dt Últ Exclusão Movtos Local	Exibe a data da última exclusão dos movimentos do WMS para o local. A exclusão é efetuada por intermédio do programa Exclusão Movimentos (WM0350) .
Local Padrão	Quando assinalado, indica que o local será considerado como padrão do estabelecimento para toda as movimentações do WMS, podendo ser alterado quando necessário. Pelo menos um local padrão por estabelecimento deve estar assinalado.
Atualiza Estoque ERP Doc. Manual	Quando assinalado, indica que esse parâmetro deve ser sugerido como padrão para as movimentações manuais de entrada ou saída no WMS. Nas movimentações de entrada manual, saída manual, entrada importação e saída importação, esse parâmetro indica que a movimentação deve ser atualizada no módulo Controle de Estoque do Datasul.

Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização	Quando assinalado, permite que na geração do documento de entrada manual (WM0370) e saída manual (WM0390), seja definida a utilização da data de atualização para a movimentação de estoque.  Nota: Este campo é habilitado quando o campo Atualiza Estoque ERP Doc. Manual está assinalado.
Roteirização	Selecionar a opção que determina o critério a ser considerado para roteirização. As opções disponíveis são: • Por Endereço, determina que depois de encerrar a tarefa de picking, o sistema deve procurar a próxima tarefa, sem usuário associado, do mesmo documento em um bloco, rua e coluna maior ou igual ao atual para associar ao usuário logado. Caso não existam tarefas em endereços maiores, o sistema busca em endereços menores ou igual, sempre dando preferência para as tarefas mais próximas; • Por Item, determina que depois de encerrar a tarefa de picking, o sistema deve procurar a próxima tarefa do mesmo item, sem usuário associado. Serão consideradas tarefas tanto para frente, quanto para trás. Quando não houver mais tarefas do mesmo item, será feita a busca do próximo item.  Nota: Esse parâmetro é considerado quando no programa Manutenção Tarefas do Usuário (WM0141) estiver definido que para o usuário a geração de roteirização deve ser automática.
Permite Saída de Produtos Vencidos	Quando assinalado, determina que é permitida a saída de produtos vencidos no WMS, exceto para documentos (Pré-faturamento), de Atendimento de ordem de produção (Requisição Material Produção), Estorno Produção, Transferência entre depósitos.
Utiliza Etiquetas nas Movimentações	Quando assinalado, determina que o estabelecimento/local utilizará etiquetas nas movimentações.  Nota: Ao efetuar uma alteração, esse campo permanece desabilitado se existir saldo no estabelecimento/local.
Reutiliza Etiqueta	Quando assinalado, determina que o estabelecimento/local reutiliza etiqueta na devolução.  Nota: Ao efetuar uma alteração, só os novos documentos vão assumir a nova parametrização.
Conferência Recebimento Físico	Quando assinalado, indica que o local em questão e seus depósitos relacionados devem passar pelo processo de conferência do recebimento físico antes da integração com o WMS. Este parâmetro será utilizado no momento da integração do Recebimento com o WMS.  Importante: Quando assinalado, não será possível integrar documentos que não tenham sido conferidos ou onde a quantidade conferida estiver divergente da quantidade recebida. O novo campo será habilitado sempre que as ações de inclusão, cópia e alteração forem utilizadas.
Imprime Etiqueta Consolidado	Quando assinalado a impressão da(s) etiqueta(s) será automática para documentos consolidados. Este campo só fica habilitado quando o Local é controlado por etiqueta, ou seja, quando o campo <i>Utiliza Etiqueta nas Movimentações</i> estiver assinalado.
Valida Shelf Life Confirmação Retirada	Quando selecionado, indica que será realizada a validação dos critérios de shelf life na confirmação de picking.
Atualiza Movto Estoque Com Data Criação (Req Prod)	Finalidade de atualizar a requisição de produção utilizando a data de criação. Observação: Caso o médio do mês de criação esteja encerrado para a data em questão, a atualização será realizada com a data atual.
Classe ABC Popularidade	Indica o percentual de popularidade do item. A classificação ABC por popularidade deverá ser calculada com base no número de vezes que o item é mencionado nos documentos de separação. As opções disponíveis são: • % Max Classe A; • % Max Classe B; • % Max Classe C.
Classe ABC Peso	Indica o percentual por peso do item. A Classificação ABC por peso deverá calcular o peso total do item que foi expedido no período e comparar com o peso total expedido pelo depósito. As opções disponíveis são: • % Max Classe A; • % Max Classe B; • % Max Classe C.

Classe ABC Volume	Indica o percentual por volume do item. A Classificação ABC por volume solicitará, primeiramente, a embalagem que deverá ser considerada para os cálculos. O sistema considerará somente os itens que possuem a embalagem informada associada. As opções disponíveis são: • % Max Classe A; • % Max Classe B; • % Max Classe C.
-------------------	--

WM0240A

Objetivo da tela:	Permitir efetuar o relacionamento do depósito disponível ao local.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Relacionamento	Permite relacionar o depósito disponível selecionado ao local.
Retira Relacionamento	Permite remover o relacionamento do depósito com o local selecionado.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0240](#)
[cadastro_local](#)