

Item - WM0108

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Item - WM0108

Visão Geral do Programa

- O WMS permite, por intermédio do programa [Integração Produto \(WM0102\)](#), definir que o seu cadastro de Item é integrado com o do ERP Datasul.
- As informações básicas do Item são cadastradas e mantidas no ERP Datasul; as específicas de movimentação e armazenagem, no WMS.
- Cada alteração do cadastro de Item no ERP Datasul deverá ser atualizada no WMS por intermédio da Importação Automática de Itens dessa função.
- A cada importação, os itens importados para o WMS terão suas informações básicas sobrepostas com as informações provenientes do ERP Datasul.
- Somente as informações específicas do WMS permanecerão inalteradas.

Item - Pasta Entrada

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento e a manutenção dos itens que serão controlados pelo WMS.
	 Nota: 1. Os botões Nova Ocorrência, Cópia e Modifica somente serão habilitados quando o WMS não possuir integração de item com o ERP Datasul. 2. Se houver integração de item com o ERP Datasul será permitida somente a importação de itens. 3. Quando o WMS está integrado ao ERP Datasul, o item deve ser importado e devidamente parametrizado no WMS, objetivando permitir sua movimentação e garantir a integridade das informações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação On-Line	Permite acessar a tela Importação Automática Item, na qual será possível informar os itens a serem importados do ERP Datasul para o WMS.  Nota: Esse botão será habilitado quando houver integração com o ERP Datasul parametrizada por intermédio do programa Integração Produto (WM0102).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Informe o código que identifica o item. Pode ser um código alfanumérico.
Descrição Item	Informe a descrição que identifica o item.
Unidade Medida	Selecione a unidade de medida a ser considerada para o item.
Família	Informe o código da família a ser considerada para o item.
Tipo Controle Estoque	Selecione o tipo de controle de estoque do item: • Serial; • Número Série. • Lote; • Referência.
Peso	Informe o peso a ser considerado para o item.
Altura	Informe a medida de altura do item.  Nota:

	A unidade de medida das dimensões comprimento, altura e largura devem ser padronizadas. Dessa forma, as medidas de comprimento, altura e largura do item serão inseridas com a mesma unidade de medida.
Classificação ABC	Selecione a classificação a ser considerada para o item: • A; • B; • C.
Comprimento	Informe a medida de comprimento do item. Nota: A unidade de medida das dimensões comprimento, altura e largura devem ser padronizadas. Dessa forma, as medidas de comprimento, altura e largura do item serão inseridas com a mesma unidade de medida.
Largura	Informe a medida de largura do item. Nota: A unidade de medida das dimensões comprimento, altura e largura devem ser padronizadas. Dessa forma, as medidas de comprimento, altura e largura do item serão inseridas com a mesma unidade de medida.
Compartilha End. Com Outro Lote	Quando assinalado, indica que o item aceita compartilhamento de endereço com outros lotes do mesmo item.
Compartilha End. Com Outro Item	Quando assinalado, indica que o item aceita compartilhamento de endereço com outros itens.
Armazena Próximo Picking	Quando assinalado, indica que o item será armazenado preferencialmente em áreas próximas as áreas de <i>picking</i> , parametrizada por intermédio do programa Manutenção Áreas Próximas ao Picking (WM0211) .
Armazena em Estado CQ	Quando assinalado, indica que o item no momento do recebimento dará entrada e permanecerá pendente até a execução do roteiro de inspeção, no qual será verificado se o produto atende as necessidades técnicas. Nota: Quando esse campo for assinalado também será possível a integração do módulo de Controle de Produção com o WMS, caso o depósito de entrada do produto acabado seja de Controle de Qualidade, assim todo e qualquer material reportado para um depósito de CQ integrado com o depósito de WMS, será armazenado no WMS aguardando a inspeção do CQ.
Devolução Para a Área de Picking do Item	Quando assinalado, determina que para as embalagens fracionadas, quando ocorrer devolução do processo de <i>picking/packing</i> para o item, será sugerida a armazenagem diretamente na área de <i>picking</i> permitindo estourar a capacidade do endereço .
Núm. Dias Validade	Indica o número de dias de validade de um novo lote do item. Quando um novo lote é criado, ele é válido pelo número de dias indicado neste campo, o que resultará na data de validade do lote. Nota: • Somente é habilitado quando o parâmetro Controle Estoque no ERP Serial e WMS Lote no WM0101. • Para utilizar este parâmetro é necessária a implantação de específicos em conjunto com o WMS.
Sequência Armazenamento	Selecione a sequência a ser considerada para o armazenamento do item nos endereços: • Horizontal – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço de mesmo nível para o armazenamento. • Vertical – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço na mesma coluna para o armazenamento.
Método de Armazenamento	Selecione a opção que determina o método de armazenamento desejado para o item: • Velocidade – determina que o armazenamento é efetuado de acordo com a disponibilidade de endereços próximos à área de <i>picking</i>, tornando o processo de ressuprimento e <i>picking</i> mais rápido – menor movimentação. • Volume – determina que a procura dos endereços disponíveis será de acordo com o percentual de ocupação da embalagem no endereço. Nota: Os endereços são ordenados de acordo com a Capacidade UA para comparação com a utilização da embalagem que está sendo processada na sugestão do armazenamento.
Considera Capacidade UA Endereço Armazenamento	Assinale a opção que determina a capacidade UA do endereço de armazenamento desejada para o item: • Total – determina que será considerada a capacidade UA do endereço, sendo que utilização dos endereços será prioritária para o maior volume de armazenamento, de acordo com o volume que o endereço comporta. • Disponível – determina que será considerada a capacidade UA do endereço menos a capacidade UA utilizada do endereço, sendo que a utilização dos endereços será prioritária para a ocupação total do endereço independente do

volume da embalagem.

Nota:
Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo **Método de Armazenamento** for **Volume**.

Item - Pasta Saída

Objetivo da tela: Permitir que sejam registradas as informações de saída do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Controle Saída	Selecione o tipo de controle a ser considerado para a saída do item: • Data Validade; • Data Entrada. Nota: • Em ambos os casos, o primeiro a vencer (data de validade) ou entrar (data de entrada) será o primeiro a sair (FEFO e FIFO respectivamente). • Esse campo será habilitado quando o tipo de controle de estoque do item for por: ◦ Número Série. ◦ Lote; ◦ Referência. • Para os demais tipos de controle de estoque do item, o WMS assume a opção FIFO.
Controla Validade	Quando assinalado, indica que o item é controlado por validade. Nota: • A data de validade permite ao WMS identificar, por intermédio do programa Análise de Lote (WM0300), os lotes de itens para uma reanálise de validade, como também priorizar as sugestões de saída considerando primeiramente os lotes do item cuja validade está mais próxima do vencimento. • Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída for selecionada a opção Data Validade ou Data de Entrada.
Picking Exclusivo End. Picking	Quando assinalado, indica que uma movimentação de saída para o item pode ocorrer somente em áreas de <i>picking</i>, ou então, de outras áreas desde que a movimentação corresponda a uma embalagem fechada. Nota: Uma embalagem é considerada fechada quando a quantidade máxima parametrizada para o item na embalagem é igual a quantidade contida do item na embalagem.
Considera Saldo Destinado p/ Picking	Quando assinalado, indica que o saldo destinado para <i>picking</i> será considerado. Nota: Esse campo será habilitado quando for indicado que o <i>picking</i> é exclusivo endereço picking.
Efetua Packing	Quando assinalado, indica que o item permite <i>packing</i>. Nota: • O <i>packing</i> é uma tarefa de acondicionamento de itens em um volume maior para expedição, transporte e entrega das mercadorias ao cliente. • Ele tem como predecessora a tarefa de <i>picking</i> (separação).

Número de Dias Reanálise	Informe o número de dias que somado a uma determinada data de movimento deve resultar em uma data anterior a data de validade do lote do item. Se resultar em uma data igual ou posterior a data de validade o saldo do lote do item tem sua situação assinalada para em análise. Nota: - Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída for selecionada a opção Data Validade ou Data de Entrada e assinalado o campo Controla Validade. - Quando em análise, o lote do item é desconsiderado pelas sugestões de retiradas normais do WMS.
Sequência Retirada	Selecione a sequência a ser considerada para a retirada do item do endereço de armazenamento: Horizontal – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço de mesmo nível para retirada. Vertical – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço da mesma coluna para retirada.
Unidade de Controle	Informe a unidade de medida de controle do WMS em relação ao ERP, sendo que o WMS trabalhará nas duas unidades: quantidade e peso. Nota: Na atualização do Inventário no WMS x ERP e no retorno para o pré-faturamento, o WMS atualizará o saldo no estoque (CE) de acordo com este parâmetro. Exemplo: Se utilizado etiquetas, será retornado o peso delas, caso contrário será utilizado o peso padrão do item.

Item - Pasta Inventário

Objetivo da tela:	Permitir que sejam registradas as informações do Inventário do item.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Realiza Inventário Cíclico	Quando assinalado, determina que o item trabalha com Inventário Cíclico.
Data Última Contagem	Apresenta a data do último inventário, porém, permite alteração para possibilitar o encurtamento ou alongamento do ciclo de Inventário. Nota: Esse campo será habilitado quando o campo Realiza Inventário Cíclico estiver assinalado.
Ciclo Inventário	Informe o número de dias corridos de duração do ciclo de Inventário (geral e rotativo). Nota: - Esse campo será habilitado quando o campo Realiza Inventário Cíclico, estiver assinalado. - Quando habilitado, o valor desse campo deve ser maior que 0 (zero).
Leitura Inventário	Selecione a opção de leitura quando do Inventário de itens por intermédio do módulo de Coleta de Dados do ERP Datasul: Não Agrupa – indica que poderão ser lidas apenas as etiquetas do tipo Não agrupa e Agrupador próprio. Agrupa – indica que, além das etiquetas Não agrupa e Agrupador próprio, também poderão ser lidas as etiquetas do tipo Agrupadora, sendo que deverá ser informado no coletor a quantidade de itens dessa etiqueta. Nota: Quando esta opção estiver assinalada, informe primeiramente a etiqueta agrupadora e, depois de apresentar a mensagem de Item/Serial Confirmado, informe as etiquetas não agrupa relacionadas a esta agrupadora.

Item - Pasta Etiqueta

Objetivo da tela:	Permitir que sejam registradas as informações da etiqueta do item.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Layout Etiqueta Dados	Selecione o <i>layout</i> da etiqueta a ser relacionada ao item. Nota: - Esse código permite que módulo de Data Collection possa imprimir as informações do código de barras, considerando o layout da etiqueta definida para o item. - Esse campo somente é habilitado quando o módulo de Data Collection estiver conectado ao WMS.
Código de Barras	Informe o código de barras, por exemplo o padrão EAN13, a ser relacionado ao item. Importante: - O código de barras é único para cada item. - Se for informado um código que já foi relacionado a outro item, será apresentada uma mensagem alertando sobre o fato.

Importação Automática Item

Objetivo da tela:	Permitir que sejam registradas as informações da importação automática do item. Nota: - Os itens importados para o WMS terão suas informações básicas sobrepostas com as informações provenientes do ERP Datasul. - Somente as informações específicas do WMS permanecerão inalteradas. - Não são importados para o WMS os itens do ERP Datasul cuja situação seja igual a Obsoleto.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Informe uma faixa de códigos de itens a ser considerada para importação do ERP Datasul para o WMS.
Grupo Estoque	Informe uma faixa de códigos de grupos de estoque a serem considerados para importação de itens do ERP Datasul para o WMS.
Tipo Controle Estoque	Selecione uma faixa de tipos de controles de estoque a serem consideradas para importação de itens do ERP Datasul para o WMS.

WM0108B - Exportação Dados Item

Objetivo da tela:	Permitir que sejam registradas as informações da exportação do item. Esse processo exportará as informações do item para os relacionamentos de item x estabelecimento x local.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Seleciona o Estabelecimento e o Local para Exportação. Nota:

	Somente os Estabelecimentos e Locais assinalados serão considerados para a exportação.
Desmarca	Dessinala o Estabelecimento e o Local para Exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exporta Apenas os Campos Alterados?	Quando assinalado, serão exportados apenas os campos alterados. Nota: - Se esse campo não for assinalado, todos os conteúdos serão considerados para exportação. - Esse processo exporta as informações que permitem que os itens sejam tratados de forma diferenciada em cada estabelecimento/local, caso seja necessário.
Exporta Conforme Conteúdo Anterior?	Quando assinalado, serão considerados para receber as novas informações do item apenas os estabelecimentos e locais cujas informações atuais correspondam às informações do item no momento anterior às suas alterações. Nota: - Se esse campo não for assinalado, todos os estabelecimentos e locais assinalados serão considerados pela exportação das alterações. - Esse processo exporta as informações que permitem que os itens sejam tratados de forma diferenciada em cada estabelecimento/local, caso seja necessário.

Conteúdos Relacionados:

- Parâmetros do Sistema (WM0101)
- Manutenção Integração Produto (WM0102)
- Manutenção Unidade de Medida (WM0130)
- Manutenção Família (WM0170)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [warehouse_management_system](#)
[mwm](#) [versao_12](#) [wm0108](#) [item](#) [logistica](#)