

Conferência - WM1020

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Conferência - WM1020

Visão Geral do Programa

Dentre as possibilidades de geração de um documento de entrada de uma carga para o WMS destacam-se:

- Integração do WMS com os módulos recebimento e coleta de dados do ERP Datasul.
- Integração do WMS com os módulos controle da produção e coleta de dados do ERP Datasul (atualmente obtida somente através de um desenvolvimento específico do cliente).

Gerado o documento de entrada no WMS essa função permite uma comparação dos dados do documento de entrada com os coletados nas etiquetas. Quando a leitura das etiquetas e as informações do documento de entrada não mais apresentarem diferenças, a conferência pode ser concluída. Na conclusão as sugestões de armazenamento e suas respectivas tarefas são geradas.

Dentre as possibilidades de geração de um documento de saída de uma carga do WMS destacam-se:

- Integração do WMS com os módulos de faturamento e coleta de dados do ERP Datasul.

Gerado o documento de saída no WMS essa função permite uma comparação dos dados do documento de saída com os coletados nas etiquetas de packing. Quando a leitura das etiquetas e as informações do documento de saída não mais apresentarem diferenças, a conferência pode ser concluída.

Manutenção de Conferência – Pasta Documento

Objetivo da tela:	Permitir, por intermédio da coleta de dados das etiquetas da carga, a validação da carga com o documento de entrada gerado pela carga para o WMS e, por intermédio da coleta de dados das etiquetas de packing, a validação do packing com o documento de retirada gerado no pré-faturamento e saídas manuais.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Opções de Filtro	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Filtro do Documento (WM0370F) , na qual é possível informar os documentos a serem considerados para a conferência.
Leitura	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Inclusão Leitura (WM1020A) , a qual permite informar uma nova leitura para o documento.

Inclusão Leitura

Objetivo da tela:	Permitir informar uma nova leitura para o documento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr. Leitura	Inserir um número de identificação da leitura da conferência.  Importante: A conferência pode ser realizada por intermédio de várias leituras.

Manutenção de Conferência – Pasta Leitura

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações do documento para a conferência.
--------------------------	--

Manutenção de Conferência – Pasta Detalhe da Leitura

Objetivo da tela:	Permitir consultar os detalhes da leitura.
--------------------------	--

Manutenção de Conferência – Pasta Usuário

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações do usuário.
-------------------	---

Manutenção de Conferência – Pasta Detalhe do Usuário

Objetivo da tela:	Permitir consultar os detalhes do usuário.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Leitura	Ao acionar esse botão, é apresentada uma tela na qual deve ser informado o identificador da etiqueta a ser considerado para a leitura. Para documentos de entrada é apresentada a tela Inclusão Leitura Item (WM1020B) e para documentos de saída é apresentada a tela Inclusão Leitura (WM1020E). Importante: Nos documentos de entrada, para conferência em nível de embalagem, somente etiquetas do tipo “Agrupadora” ou “Agrupador Próprio” são aceitas para leitura; em nível de item, somente etiquetas do tipo “Não Agrupa” são aceitas.
Conferência	Ao acionar esse botão, é possível verificar detalhes referentes à leitura e eventuais Diferenças do documento. Caso não haja diferenças é permitido concluir a leitura. Para documentos de entrada é apresentada a tela Conferência Leitura (WM1020D) e para documentos de saída é apresentada a tela Conferência Leitura (WM1020G). Importante: Esse botão é habilitado depois de efetuada a primeira leitura de etiqueta e permanece habilitado enquanto a conferência não estiver concluída.

Filtro Conferência

Objetivo da tela:	Permitir filtrar os documentos que serão apresentados na navegação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documentos	Selecionar a situação dos documentos a serem apresentados durante a navegação. As opções disponíveis são: • Implantado; • Atualizado; • Todos.
Origem do Documento	Selecionar a origem dos documentos a serem apresentados durante a navegação. As opções disponíveis são: • Entrada Manual; • Recebimento; • Transferência Origem; • Reporte Produção; • Saída Manual; • Pré-Faturameto.

Inclusão Leitura Item

Objetivo da tela:	Permitir informar uma nova leitura para o item.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Identificador Etiqueta	Informar o identificador da etiqueta da mercadoria a ser considerada para a leitura. Importante: Para conferência em nível de embalagem, somente etiquetas do tipo “Agrupadora” ou “Agrupador Próprio” são aceitas para leitura; em nível de item, somente etiquetas do tipo “Não Agrupa” são aceitas. Por intermédio do número identificador da etiqueta, os campos Usuário Aprovador, Embalagem, Qtd Embalagem, Item, Qtd Item, Referência e Peso são obtidos e exibidos.

Manutenção de Conferência – Pasta Box / Item / Embalagem

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações do usuário referente a box, item e embalagem. Importante: Os dados das leituras realizadas até o momento são apresentados em ordem crescente por identificadores de endereço. Isso ocorre quando selecionada a pasta Item e Endereço, não alterando os valores apresentados, somente a sua ordenação.
--------------------------	--

Conferência Leitura – Pasta Cargas

Objetivo da tela:	Permitir consultar, na pasta Cargas, os dados da carga gerada para o WMS; na pasta Leituras, os dados das leituras realizadas até o momento; na pasta Diferenças, eventuais diferenças existentes entre os dados da carga e os das leituras realizadas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Ao acionar esse botão, é confirmada a leitura das etiquetas de packing, a qual assume a situação de “Concluído”. Importante: Esse botão é habilitado quando não existirem diferenças nas leituras da etiqueta.

Conferência Leitura – Pasta Leituras

Objetivo da tela:	Permitir consultar todas as etiquetas que foram informadas no processo de conferência.
--------------------------	--

Conferência Leitura – Pasta Diferenças

Objetivo da tela:	Permitir consultar todas as etiquetas que não foram informadas no processo de conferência.
--------------------------	--

Inclusão Leitura

Objetivo da tela:	Permitir informar uma nova leitura.
--------------------------	-------------------------------------

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Etiqueta Packing	Informar o identificador da etiqueta de packing a ser considerada para a leitura.

Manutenção de Conferência – Pasta Packing

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações da etiqueta de packing. Importante:
--------------------------	---

Essa opção somente está disponível para os documentos de saída cuja origem seja pré-faturamento ou saídas manuais.

Conferência Leitura Packing – Pasta Packing

Objetivo da tela: Permitir consultar todas as etiquetas de packing geradas para o embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Ao acionar esse botão, é confirmada a leitura da etiqueta, a qual assume a situação de "Concluído".  Importante: Esse botão é habilitado quando não existirem diferenças nas leituras da etiqueta.

Conferência Leitura Packing – Pasta Leituras

Objetivo da tela: Permitir consultar todas as etiquetas de packing que foram informadas no processo de conferência.

Conferência Leitura Packing– Pasta Diferenças

Objetivo da tela: Permitir consultar todas as etiquetas de packing que não foram informadas no processo de conferência.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Etiquetas \(WM0120\)](#)

[Carga \(WM0430\)](#)

[Entrada Manual \(WM0370\)](#)

[Tarefa \(WM1040\)](#)

[Tipo de Equipamento \(WM0270\)](#)

[Equipamento \(WM1050\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm1020](#)
[conferencia](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso