

Desatualiza Inventário ERP - WM2013

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Desatualiza Inventário ERP - WM2013

Visão Geral do Programa

Permitir a desatualização do inventário no Estoque do ERP com base nos movimentos de entrada e saída da atualização do inventário.

A Função Desatualiza Inventário ERP possibilita desatualizar os movimentos de estoque criados pela atualização do inventário WMS no Estoque do ERP.

- Nota:**
- 01 Caso o inventário no WMS já tenha sido eliminado pela função "Elimina Inventário WMS", não será possível desatualizar os inventários no WMS e no Estoque do ERP.
 - 02 Caso o preço médio do mês do inventário já esteja calculado, não será possível efetuar a desatualização do inventário no estoque.

WM2013 – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
tem	Inserir uma faixa de itens a ser considerada para a desatualização do inventário.
Família	Inserir uma faixa de famílias ser considerada para a desatualização do inventário

WM2013 – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento a ser considerado para a desatualização do inventário. Nota: Inicialmente os dados apresentados neste campo correspondem ao último inventário que esteja com a situação "Atualizado". Caso não exista nenhum inventário, serão apresentados o estabelecimento e local padrão e a data atual como Data Inventário.
Local	Selecionar o local a ser considerado para a desatualização do inventário. Nota: Inicialmente os dados apresentados neste campo correspondem ao último inventário que esteja com a situação "Atualizado". Caso não exista nenhum inventário, serão apresentados o estabelecimento e local padrão e a data atual como Data Inventário.
Data inventário	Inserir a data do inventário a ser considerada para a desatualização do inventário. Nota: Inicialmente os dados apresentados neste campo correspondem ao último inventário que esteja com a situação "Atualizado". Caso não exista nenhum inventário, serão apresentados o estabelecimento e local padrão e a data atual como Data Inventário.
Num Invent	Inserir o número do inventário a ser considerado na desatualização.

WM2013 – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm2013](#)
[desatualiza_inventario_erp](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso