

Monitor Inventário - WM2007

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Monitor Inventário - WM2007

Visão Geral do Programa

Para efetuar o monitoramento é necessário parametrizar o monitor, por intermédio do botão "Parâmetros", informando os dados do inventário: estabelecimento, local, data e número do inventário.

A faixa de "Horário de Contagem" indica qual a hora de início e término que a contagem será realizada. Esta informação será utilizada para calcular a previsão de término da contagem.

O "Intervalo" é o tempo total destinado para indisponibilidade de contagens durante o Horário de Contagem. Por exemplo: almoço, lanche e outras atividades. É informado em minutos. Este valor será descontado do Horário de Contagem.

O parâmetro "Considerar Calendário WMS" pode ser utilizado para determinar a data e hora prevista de conclusão das contagens, onde o WMS irá verificar os dias úteis de contagem. Sendo assim, se o inventário iniciar no dia 1 e o tempo previsto é de 10 dias úteis, sendo que na semana trabalhamos 5 dias e folgamos 2, a data prevista para término será apresentada como 12.

A "Atualização Automática" estipula qual o tempo de atualização automática das informações no monitor, por exemplo, a cada 1 minuto. O período é apresentado em segundos e é possível limitar entre 10 e 3000 segundos.

Ao confirmar os parâmetros, serão apresentadas as informações das contagens dos endereços.

Aba "Contagens":

Primeira contagem:

- Não Iniciados: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a primeira contagem iniciada.
- Concluídos: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a primeira contagem concluída.
- Total: número total de endereços a serem contados na primeira contagem.
- Início: data e hora de início da primeira contagem.
- Previsão Término: data e hora prevista de término da primeira contagem.
- Barra de acompanhamento da primeira contagem

Segunda contagem:

- Não Iniciados: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a segunda contagem iniciada.
- Concluídos: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a segunda contagem concluída.
- Total: número total de endereços a serem contados na segunda contagem.
- Início: data e hora de início da segunda contagem.
- Previsão Término: data e hora prevista de término da segunda contagem.
- Barra de acompanhamento da segunda contagem.


Terceira contagem:

- Não Iniciados: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a terceira contagem iniciada.
- Concluídos: número e percentual de endereços que ainda não tiveram a terceira contagem concluída.
- Total: número total de endereços a serem contados na terceira contagem.
- Início: data e hora de início da terceira contagem.
- Previsão Término: data e hora prevista de término da terceira contagem.
- Barra de acompanhamento da terceira contagem.

A previsão de término é calculada da seguinte forma:

1. Inicialmente é calculado o tempo de inventário já realizado.
2. Com base no tempo realizado, é calculado o tempo médio de contagem por endereço.
3. Para finalizar, é calculado o tempo restante com base no número de endereços não contados.
4. Este tempo é distribuído no horário de início e término de contagem estipulado, para determinar quando terminará a contagem.
5. Se parametrizado para considerar o Calendário do WMS nos parâmetros, apenas os dias úteis serão considerados para o cálculo do término da contagem

A informação das barras de acompanhamento é apresentada com a evolução pelas cores. Este controle está baseado no percentual de endereços concluídos em cada uma das contagens. As barras de acompanhamento são apresentadas da seguinte forma:



Aba "Usuários":

São listadas as informações dos usuários das contagens.

- Usuário: código do usuário que realizou alguma contagem no inventário selecionado.
- Endereços 1ª Contagem: total de endereços onde o usuário realizou a primeira contagem.
- Endereços 2ª Contagem: total de endereços onde o usuário realizou a segunda contagem.
- Endereços 3ª Contagem: total de endereços onde o usuário realizou a terceira contagem.
- Total Endereços: é a somatória de Endereços 1ª Contagem, Endereços 2ª Contagem e Endereços 3ª Contagem.

Ainda nesta aba é possível realizar uma seleção de usuários para apresentação na tela, e também a visualização em gráfico das informações listadas na tela.

Aba "Endereços":

- São listadas as informações dos endereços das contagens.
- Id Endereço: identificador do endereço relacionado para contagem no inventário.
- Bloco, Rua, Nível e Coluna: informações do endereço relacionado para contagem.
- Situação Contagem: situação da contagem do endereço. Pode ser: Não Iniciado, Em Processo, Concluído ou Atualizado.
- Última Contagem: Número da última contagem realizada no endereço.

As informações de “Contagem” e “Situação” servem para filtrar as informações apresentadas na lista. Para confirmar o filtro, deve ser clicado no botão “Atualizar” ao lado direito destas informações. Inicialmente, são apresentados todos os endereços com a “1ª Contagem” na situação “Não Iniciado”.

Ainda nesta aba é possível realizar uma seleção de endereços para apresentação na tela, e também a visualização em gráfico das informações listadas na tela.

Monitor Inventário

Objetivo da tela:	Permitir verificar o andamento das contagens dos endereços de um inventário selecionado, permitindo a gestão deste processo.
--------------------------	--

Monitor Inventário – Pasta Contagens

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações das contagens.
--------------------------	--

Monitor Inventário – Pasta Usuários

Objetivo da tela:	Permitir consultar os endereços dos usuários que realizaram as contagens.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, exibe a tela WM2007B para realizar o filtro das informações.
Gráfico	Quando acionado, exibe o gráfico utilizando os valores da pasta Usuários.

Monitor Inventário – Pasta Endereços

Objetivo da tela:	<i>Descreva o principal objetivo da tela.</i>
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, exibe a tela WM2007C para realizar o filtro das informações.
Gráfico	Quando acionado, exibe o gráfico utilizando os valores da pasta Usuários.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Contagem	Selecionar a contagem que será considerada na pesquisa.
Situação	Selecionar a situação da contagem que será considerada na pesquisa.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)


Macro desconhecida:'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)