


Manutenção Áreas Próximas Picking - WM0211

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Áreas Próximas Picking - WM0211

Visão Geral do Programa

Essa função permite definir e priorizar, de forma manual ou automática, uma sequência de endereços de armazenagem próximos a um endereço de picking (área de picking). Com essa informação o WMS é capaz de sugerir a armazenagem de itens nesses endereços, desde que o item esteja parametrizado para tal. Na figura abaixo é apresentado um exemplo manual de definição de áreas próximas ao picking e priorização de armazenamento. A priorização é estabelecida pela informação inserida no campo sequência de armazenamento e quanto menor o valor desse campo maior a prioridade atribuída.



Manutenção Áreas Próximas Picking

Objetivo da tela:	Permitir cadastrar e manter as áreas próximas ao picking.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Gerar	Ao acionar esse botão, será gerada automaticamente uma sequência de armazenamento para endereços próximos a área de picking.
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Manutenção Áreas Prox Picking (WM0211A) , na qual será possível informar a sequência de armazenagem a ser considerada para os endereços próximos a área de picking.
Eliminar	Ao acionar esse botão, é permitido efetuar a eliminação da sequência de armazenagem selecionada. Será apresentada a seguinte mensagem "Confirma exclusão do registro?", sendo necessário confirmar ou não a exclusão da mesma.

Manutenção Áreas Prox Picking

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados da sequência de armazenagem a ser considerado para os endereços próximos a área de picking.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq Armaz	Inserir a sequência de armazenagem a ser considerada para o endereço próximo a área de picking.
Identificador Endereço	Inserir o código identificador do endereço da sequência de armazenagem.
Bloco	Exibe o código do bloco do endereço da sequência de armazenagem.
Rua	Exibe o código da rua do endereço da sequência de armazenagem.
Nível	Exibe o código do nível do endereço da sequência de armazenagem.
Coluna	Exibe o código da coluna do endereço da sequência de armazenagem.

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção de Estabelecimento \(WM0260\)](#)
- [Área de Picking \(WM0210\)](#)
- [Manutenção Local \(WM0240\)](#)
- [Manutenção Bloco \(WM0104\)](#)

- Manutenção Rua (WM0105)
- Manutenção Nível (WM0106)
- Manutenção Coluna (WM0107)
- Cadastro Endereço (WM0280)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia logistica
warehouse_management_system mwm versao_12 wm0211
manutencao_areas_proximas_picking



Política de
privacidade

Termos
de uso