

Realocação de Boxes Excedentes - WM0385

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Realocação de Boxes Excedentes - WM0385

Visão Geral do Programa

Box excedente é o nome dado ao local indefinido para armazenamento, podendo ser um corredor ou um outro local qualquer, caracterizado por ser um box de situação especial e temporário.

Regra armazenamento:

Partindo do princípio que para o armazenamento de um determinado item exista um box preferencial cadastrado, e além do box preferencial, existam boxes normais e excedentes também cadastrados no sistema.

Vejamos a seguinte situação:

Ao efetuar a entrada de uma quantidade superior a capacidade de armazenamento do box preferencial, e o saldo a armazenar ainda superior a capacidade de armazenamento deste box normal, o saldo restante será armazenado no primeiro box excedente disponível no sistema.

Mais tarde, contudo, houveram saídas de materiais destes boxes normal e preferencial. O que por sua vez, liberaram espaços para novos armazenamentos. Neste momento é que torna-se ágil e indispensável a utilização desta função, a realocação de materiais no WMS. Estes que se encontravam armazenados no box excedente, agora podem ser transferidos para os boxes normal, ou preferenciais de forma automática.

Como funciona o processo automático.

A regra permanece a mesma acima mencionada. Primeiramente tentará armazenar o saldo do box excedente no box preferencial, e se o espaço for insuficiente, irá localizar um outro box normal para fazê-lo.

Ao executar o programa de realocação, será criado um documento de saída dos boxes excedentes (dos itens que forem possíveis realocar conforme seleção) com um documento de entrada com status de “Implantado” nos boxes onde foi possível fazer a alocação destes itens, conforme regras do sistema.

Realocação de Boxes Excedentes

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a eliminação de movimentos para acerto, ou que já não se fazem necessários no WMS.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Inserir os códigos inicial e final de itens determinando desta forma uma faixa de itens que devem ser considerados para realocação.

Realocação de Boxes Excedentes – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento que deseja-se efetuar a realocação itens que estejam armazenados em boxes excedentes.
Local	Inserir o código do local que deseja-se efetuar a realocação itens que estejam armazenados em boxes excedentes.

Realocação de Boxes Excedentes – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Entrada Manual \(WM0370\)](#)

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)

[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0385](#)

[realocacao_de_boxes_excedentes](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)