

Saída Manual - WM0390

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Saída Manual - WM0390

Visão Geral do Programa

Esse programa permite efetuar saídas manuais de mercadorias, por intermédio de um documento de saída do WMS (não fiscal), para acertos ou atendimento de algum caso específico não tratado pelas integrações com o ERP Datasul. A integração com o ERP Datasul ocorre nos módulos Estoque, Produção e Faturamento.

Para atendimento de pedidos sob encomenda, tanto o documento da saída quanto as etiquetas devem possuir o mesmo número de pedido.

A sugestão de retirada de itens dos endereços de armazenamento pode ser feita de forma manual ou automática. Quando manual, o usuário efetua a seleção dos endereços de retirada da mercadoria. Quando automática, data de validade e de entrada do item, pedidos sob encomenda, pedidos de exportação e áreas de picking são considerados para a sugestão de retirada.

- **Data de validade e de entrada do item** – conforme o campo “Tipo Controle Saída” do programa [Item \(WM0108\)](#) considera o critério FIFO (first in, first out) para data de entrada e FEFO (first ended, first out) para data de validade.
- **Pedido Sob Encomenda** – quando assinalado o campo “Pedido Sob Encomenda” na Pasta Pedido da tela Saída Manual, considera somente os itens armazenados em endereços do tipo “Sob Encomenda” parametrizado por intermédio do programa [Cadastro Endereço \(WM0280\)](#).
- **LIFO Pedido Exportação** – quando assinalado o campo “Lifo Pedido Exportação” na Pasta Pedido da tela Saída Manual, efetua a busca do lote mais recente para o mais antigo do item. Áreas de picking não são consideradas.
- **Retirada da Área de Picking** – quando o item a ser retirado estiver parametrizado para efetuar “Picking Exclusivo End. Picking” e caso possua área de picking, as embalagens fechadas correspondentes à parte ou totalidade da saída podem ser retiradas de qualquer endereço, porém, a parte não correspondente a uma embalagem fechada é retirada somente de uma área de picking, respeitando a sequência dos endereços da área de picking.
- **Documento Consolidado** – Na confirmação de retiradas do documento consolidado o WMS irá validar se o saldo da etiqueta que está sendo usada é total ou parcial. Quando esta for parcial será gerado uma nova etiqueta com a quantidade informada e esta por sua vez será direcionada para o endereço de transito. A etiqueta origem ficará no endereço normal tendo somente seu saldo atualizado.

Importante

Para imprimir a nova etiqueta gerada através da confirmação da sugestão de retirada do documento consolidado, deve-se parametrizar no programa WM0240 o campo: Imprime etiqueta consolidado.

Confirmação de retirada do documento origem (consolidado) - Quando o item a ser confirmado estiver relacionado a um documento consolidado, neste caso as confirmações de retiradas poderão ser executadas:

- Com Etiquetas: Neste caso o usuário deverá informar a(s) etiqueta(s) necessária(s) para a confirmação de retirada. Podendo ser pelo programa do coletor de dados ou pelo programa WM0390.
- Sem etiquetas: Neste caso o usuário poderá confirmar a sugestão de retirada usando umas das opções do programa WM0390:
 - Confirmação total: Usando o botão "Confirma Retirada Itens" neste caso será confirmado todos os itens do documento e suas respectivas etiquetas serão baixadas do endereço de transito.
 - Confirmação do item: Usando o botão "Confirma Retirada Item" neste caso será confirmado o item do documento selecionado e suas respectivas etiquetas serão baixadas do endereço de transito.
 - Confirmação do Movimento item: Usando o botão "Confirma Movimento" neste caso será confirmado o item do documento selecionado e suas respectivas etiquetas serão baixadas do endereço de transito.

Saída Manual

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento e a manutenção de documentos de saída de mercadorias do WMS.  Nota:  Esta tela apresenta os documentos de devolução a fornecedor criados pelo Recebimento, conforme parametrizado na tela 'WM0390F'. Quando se trata de um documento de devolução a fornecedor, os botões de inclusão, alteração e eliminação de itens ficam desabilitados, bem como os botões de inclusão e eliminação de itens do pedido.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro do Documento	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM0370F , na qual é permitido informar os documentos a serem considerados para a saída manual.
Vá para o item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Vá Para Item , na qual é possível informar o código do item e sequência, facilitando o posicionamento no documento.

Operadores do Documento	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM0370H , na qual é permitido relacionar os operadores ao documento de saída selecionado.
Doca Saída	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Informação Doca (WM0370I), na qual é possível selecionar a doca de saída a ser relacionada ao documento. Importante: Quando o documento já estiver atualizado, esse botão não é habilitado.
Sugestão Automática	Ao acionar esse botão, é gerada uma sugestão de retirada automática de todos os itens do documento. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001) , solicitando a indicação se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro.
Desfaz Sugestão Itens	Ao acionar esse botão, é efetuada a devolução automática da sugestão de retirada de todos os itens do documento, que ainda não estejam atualizados. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001) , solicitando a indicação se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro.
Confirma Retirada Itens	Ao acionar esse botão, é efetuada a confirmação automática da retirada de todos os itens do documento, que ainda não estejam atualizados. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001), solicitando a indicação se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro. Importante: A confirmação não será feita de forma automática para as sugestões realizadas para a área de picking, pois neste caso é necessário informar o endereço e o lote retirados. Esse botão somente é habilitado se o campo Utiliza Etiquetas nas Movimentações, do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Docto	Inserir o número que identifique o documento de saída.
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento do documento de saída.
Local	Selecionar o código do local do documento de saída.
Data Implantação	Exibe a data atual, a qual é considerada como data de implantação do documento de saída no WMS.
Tipo Transação	Exibe o tipo de transação assinalada como Saída.
Situação	Exibe a situação atual do documento. As situações disponíveis são: Implantado: quando o documento não possui itens ou esses não possuem confirmação da sugestão de retirada; Atualizado: quando as sugestões de retirada dos itens do documento estão confirmadas no sistema.
Identificador Documento	Exibe o número que identifica o documento de saída. É um número sequencial de controle do WMS.

Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS	Este campo quando assinalado, indica que o embarque pode ser faturado antes de ter sido realizada a separação da mercadoria pelo WMS, caso contrário a emissão da nota fiscal aguardará o retorno da separação efetuada pelo WMS. Importante: Este campo será exibido sempre desabilitado, uma vez que é apenas informativo. A manutenção desta informação é feita pelos programas EQ0506 e EQ0505. - A nota fiscal não poderá ser atualizada no módulo de Estoques antes do término da separação. - Não será possível imprimir os lotes na nota fiscal. - Clientes que trabalham com itens controlados por número de série, lote ou referência não podem usar esta funcionalidade, uma vez que os lotes alocados no momento da preparação do embarque podem não ser os lotes que serão separados pelo WMS (caso do lote genérico dos parâmetros de embarque). Caso o cliente utilize esta função com estes itens, os lotes que serão impressos na nota fiscal não serão os lotes efetivamente embarcados. - Os clientes que apresentam o lote na nota fiscal somente poderão calcular as notas antecipadamente se, no Faturamento, for informado o lote a ser separado pelo WMS. - A devolução de picking não poderá ser realizada se a nota fiscal já estiver gerada. - A geração de notas fiscais antes da separação não poderá ser realizada se o embarque possuir uma devolução de picking. Nestes casos, o usuário terá que aguardar o término da separação para a emissão das notas fiscais. - Na geração de notas fiscais, as embalagens que serão impressas podem não corresponder às embalagens geradas pela separação no WMS. Estas embalagens serão atualizadas da mesma forma que os lotes, no momento da liberação do embarque para o faturamento.
Motivo Movimento	Selecionar o código do motivo da movimentação manual. Esse motivo está relacionado a uma conta contábil a ser considerada na atualização do estoque do Datasul EMS 2. Importante: Esse campo não é habilitado quando o campo Atualiza Estoque ERP Doc. Manual não estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta o motivo padrão definido para o local.
Atualiza Estoque ERP Doc. Manual	Quando assinalado, determina que a saída manual deve atualizar o saldo no módulo Controle de Estoque do Datasul EMS 2. Importante: Esse campo não é habilitado nas seguintes situações: - quando o local estiver parametrizado para não efetuar movimentação de estoque, esse campo não é habilitado para manutenção; - quando o usuário não possuir permissão para alterar. Nesse caso, é considerado o motivo padrão definido para o local; - quando o campo Atualiza Estoque ERP Doc. Manual não estiver assinalado.
Atualiza Estoque Data Atualização	Quando assinalado, determina que a entrada manual deve atualizar o saldo pela data de atualização. Importante: Esse campo não é habilitado nas seguintes situações: - Quando a opção Atualiza Estoque ERP Doc. Manual estiver dessinalada. - Quando a opção Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização estiver dessinalada no cadastro de local (WM0240).

WM0390F

Objetivo da tela:	Permitir informar os documentos que serão considerados para a saída manual.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documentos	Selecionar a situação dos documentos a serem considerados para exibição nessa função.
Origem do Documento	Assinalar a origem dos documentos a serem considerados para exibição nessa função. - Saída Manual: Quando o documento é informado por intermédio dessa função; - Pré-Faturamento: Quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Faturamento do ERP Datasul;

	• Pedido: Quando o documento for proveniente da integração com o Módulo de Pedidos do ERP Datasul. Essa integração ainda não foi implementada; • Transferência: Quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Estoque do ERP Datasul e a transação é uma transferência entre depósitos; • Rejeição: Quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Controle de Qualidade do ERP Datasul, ou quando um lote em análise é rejeitado por intermédio do programa Rejeição Lotes em Análise (WM0320) do WMS; • Requisição Estoque: Quando o documento é proveniente da integração com o módulo Controle de Estoque do ERP; • Estorno Produção; • Consolidado: Quando o documento é proveniente da consolidação de outros documentos de saída. • Doctos Saída Importação; • Inventário Saída; •  Devolução a Fornecedor: Quando assinalado, indica que deve ser apresentado na navegação da tela principal os documentos de devolução a fornecedor.
Item	Inserir uma faixa de código de item e selecionar a situação a serem consideradas na exibição nessa função, as situações podendo ser: • Implantados - seleciona itens do documento com pendências de armazenamento; • Atualizados – seleciona itens do documento sem pendências de armazenamento; • Todos – seleciona itens do documento contendo ou não pendências de armazenamento.
Classificação	Assinalar o tipo de ordenação na qual os itens selecionados devem ser apresentados, podendo ser: • Sequência do Movimento; • Código do Item.

Vá para Item

Objetivo da tela:	Permitir pesquisar o item desejado.
--------------------------	-------------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ok	Quando acionado, determina o retorno do controle para o documento com o item selecionado.
Localizar	Quando acionado, determina o posicionamento no próximo registro entre a faixa de sequência de movimento informado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código do Item	Inserir o código do item a ser pesquisado no documento selecionado.
Sequência Movto	Inserir a faixa de sequência de movimentos a serem considerados no documento selecionado.

Manutenção Operadores Documento – WM0390H

Objetivo da tela:	Permitir relacionar os operadores ao documento de saída selecionado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Ao acionar esse botão, será relacionado todos os usuários disponíveis, na tabela da esquerda, ao documento.
Inclui	Ao acionar esse botão, será relaciona o usuário selecionado, na tabela da esquerda, ao documento.
Retira	Ao acionar esse botão, será retirado o relacionamento do usuário selecionado, na tabela da direita, com o documento.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, será retirado todos os relacionamentos dos usuários, da tabela da direita, com o documento.

Saída Manual – Pasta Itens – Tela Principal

Objetivo da tela: Permitir consultar as informações do item do documento de saída.

Saída Manual – Pasta Itens – Pasta Item

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações dos itens do documento de saída.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Saída Automática do Item	Ao acionar esse botão, é efetuado o processamento das sugestões de saída considerando data de validade e de entrada do item, pedidos sob encomenda, pedidos de exportação e áreas de picking. Nesse momento, o saldo do item é comprometido.
Saída Manual do Item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM0390B, na qual são exibidos os saldos do item informado, permitindo a sugestão manual dos endereços a serem considerados para a sua retirada. Nesse momento, o saldo do item é comprometido. Quando o parâmetro Considera Sequencial Lote na Sugestão Automática (WM0101) estiver marcado, a ordenação dos registros será feita pela coluna Lote, caso contrário virá ordenado pela coluna Data Validade Lote. Importante: Quando optado pela saída manual do item, o sistema não efetua a validação dos critérios de shelf life definidos pelo cliente para o item.
Devolução Item	Ao acionar esse botão, são desfeitas todas as sugestões de retirada para o item. As quantidades comprometidas com as sugestões de retirada do item são liberadas.
Confirmação Alocação	Ao acionar esse botão, são retiradas dos endereços sugeridos as quantidades comprometidas para o atendimento do movimento de saída. Importante: Quando todos os itens do documento tiverem sua sugestão de retirada confirmada o documento passa da situação de “Implantado” para “Atualizado”. Esse botão somente é habilitado se o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações", do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.
Narrativa do Item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Narrativa, que permite consultar ou modificar a narrativa do item selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Selecionar o código do item do documento de saída.
Referência	Selecionar a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência.
Qtd Item	Inserir a quantidade do item a ser retirada.
Nr. Série / Lote	Inserir o lote ou número de série do item, quando o mesmo utilizar um desses controles.
Código Cliente	Inserir o código do cliente dono da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe o código do cliente padrão informado no programa Manutenção Parâmetros do Sistema (WM0101) , podendo ser alterado quando necessário.
Emitente	Inserir o código do emitente do documento de saída.
Código Doca	Selecionar o código da doca de destino para saída do material do WMS.

Saída Manual – Pasta Itens– Pasta Pedido

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações do pedido do cliente.

Importante:
1. Essa tela apresenta inicialmente as informações provenientes da integração com o Pré-Faturamento do módulo Faturamento do ERP Datasul. Quando da geração de saídas manuais para acertos do WMS por exemplo, as informações

dessa pasta não são consideradas e portanto não há a necessidade de sua informação.

2. Ao acionar o botão Confirmar, é gerada uma tarefa de Packing para o item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Pedido	Inserir o número do pedido do cliente.
Cliente	Inserir o nome abreviado do cliente.
Sequência Item Pedido	Inserir o número da sequência do item no pedido.
Nr Embarque	Inserir o número do embarque.
Nr Resumo	Inserir o número do resumo de embarque.
Nr Pedido	Inserir o número do pedido de venda do cliente.
Qtd Item Pedida	Inserir a quantidade pedida do item.
Qtd Peso Pedida	Inserir o peso da quantidade pedida do item.
Qtd Item Atendida	Inserir a quantidade já atendida do item.
Qtd Peso Atendida	Inserir o peso da quantidade já atendida do item.
Pedido Sob Encomenda	Quando assinalado, considera somente os itens armazenados em endereços do tipo "Sob Encomenda" parametrizado por intermédio do programa Cadastro Endereço (WM0280) .
Lifo Pedido Exportação	Quando assinalado, efetua a busca do lote mais recente para o mais antigo do item. Áreas de picking não são consideradas.
Pedido Exportação	Quando assinalado, informa que o pedido relacionado ao item é um pedido de exportação.

WM0390B

Objetivo da tela:	Os saldos disponíveis para retirada são apresentados sumarizados por endereço, lote e referência. A alocação é realizada selecionando-se um lote e não uma embalagem específica. No momento da baixa, a embalagem retirada será identificada considerando a etiqueta utilizada. Importante: Quando informado o lote do item, somente endereços com saldos do mesmo lote informado e que não estejam em áreas de picking são exibidos.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ao acionar esse botão, o endereço selecionado é incluso como sugestão para retirada do item do documento de saída. É apresentada a tela WM0390D , na qual deverá ser informada a quantidade de embalagens e itens por embalagens, a serem retiradas.
Retira	Ao acionar esse botão, é retirada a sugestão de retirada do endereço selecionado para saída da mercadoria.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, são retiradas todas as sugestões de retirada da mercadoria.
Executar	Ao acionar esse botão, são confirmadas as sugestões para a retirada da mercadoria, comprometendo o saldo do item com a quantidade solicitada. Importante: Somente é possível executar a sugestão de armazenamento quando as quantidades exibidas nos campos "Itens Retirados" e "Qtd Item" forem iguais; consequentemente, a quantidade do campo Itens a Retirar é igual a zero.

Saída Automática do Item

Objetivo da tela: Permitir retirar a sugestão do endereço selecionado para saída da mercadoria.

Saída Manual – Pasta Embalagens – Tela Principal

Objetivo da tela: Permitir consultar os dados da embalagem do item.

Saída Manual – Pasta Embalagens – Tela Embalagem

Objetivo da tela: Permitir consultar os endereços da embalagem.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Concluir Movimento	Ao acionar esse botão, é confirmada a saída da embalagem selecionada e a quantidade comprometida retirada. Importante: Quando todas as embalagens do item tiverem suas saídas confirmadas, o item do documento de saída passa da situação de Implantado para Atualizado. Quando todos os itens estiverem atualizados, a situação do documento é alterada de Implantado para Atualizado. Esse botão somente é habilitado se o campo Utiliza Etiquetas nas Movimentações, do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.
Devolução Item	Ao acionar esse botão, é desfeita a sugestão de retirada e embalagem do movimento do item, sendo liberada a quantidade comprometida com o movimento.
Concluir Movto Etiqueta	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM0370H, a qual permitira informar manualmente as etiquetas do movimento de saída e confirmar a retirada. Importante: Utilizado quando, por qualquer motivo, não for possível o uso de coletores para a leitura das etiquetas. Esse botão somente é habilitado se o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações", do programa Cadastro Local (WM0240), estiver assinalado.

Informações Endereço Picking

Objetivo da tela:	Permitir confirmar o endereço da área de picking, o lote do item, o tipo de embalagem e a quantidade que está sendo retirada. Importante: Essa tela sempre será apresentada quando o item do movimento efetuar picking exclusivamente em áreas de picking e quando a sugestão de saída apontar para a área de picking desse item. Os itens com picking exclusivo em áreas de picking e os endereços das áreas de picking do item são parametrizados por intermédio dos programas Item (WM0108) e Endereço Picking (WM0210) respectivamente.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Id Endereço	Inserir o identificador do endereço da sugestão de saída.
Nr Série / Lote	Inserir o número de série ou lote do item da sugestão de saída.
Embalagem	Inserir o tipo de embalagem da sugestão de saída.
Qtd Retirar	Inserir a quantidade saldo ou restante para retirada da sugestão de saída. Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a tela for chamada por intermédio do acionamento botão **Concluir Movimento**, o qual está localizado na tela Saída Manual – Pasta Embalagens – Tela Embalagem.

WM0370H

Objetivo da tela: Permitir confirmar ou retirar a leitura manual da etiqueta selecionada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Ao acionar esse botão, é confirmada a leitura manual da etiqueta para a retirada do item.
Eliminar	Ao acionar esse botão, é retirada a leitura manual da etiqueta selecionada.

WM0370I

Objetivo da tela: Permitir consultar as informações da doca de saída.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Manutenção de Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Local \(WM0240\)](#)

[Carga \(WM0430\)](#)

[Etiqueta \(WM0120\)](#)

[Cadastro Endereço \(WM0280\)](#)

[Item \(WM0108\)](#)

[Referência do Item \(WM0160\)](#)

[Cliente \(WM0110\)](#)

[Usuário \(CD1525\)](#)

[Manutenção Item x Embalagem x Local \(WM0192\)](#)

[Motivo de Movimentação Manual \(WM0115\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0390](#)
[saida_manual](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso