

Eliminação da Estrutura - CF0202

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Eliminação da Estrutura - CF0202

Visão Geral do Programa

Toda a estrutura de produto confirmada só pode ser eliminada por intermédio deste programa. O usuário informa um número de configuração que desejar no CF0201.

Quando não é possível a eliminação da estrutura: Só pode-se eliminar uma estrutura de produto configurada se não houver nenhum relacionamento desta estrutura com as tabelas abaixo:

- ped-item - Itens do Pedido;
- cot-ped-i - Itens da Cotação;
- cot-estrut - Estrutura do Configurador, se a estrutura é componente de outra;
- ord-prod - Ordem de Produção.

Eliminação Configurações Item

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Eliminação da Estrutura, é possível eliminar as estruturas de produtos já confirmadas e que por algum motivo não se faz necessária a sua manutenção no cadastro de estruturas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seleção	Permite selecionar as informações que participarão do relatório. Veja mais informações na descrição da Tela Eliminação Configurações Item - Pasta Seleção.
Parâmetros	Permite parametrizar as informações para o relatório. Veja mais informações na descrição da Tela Eliminação Configurações Item - Pasta Parâmetros.
Impressão	Define a Execução e o destino da Impressão.

Eliminação Configurações Item – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Eliminação Configurações Item - Pasta Seleção, é possível selecionar as informações para o relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Configurado	Inserir o código inicial e final para a seleção do processo de eliminação das configurações do Item.
Configuração	Inserir o número das estruturas montadas para os itens configurados.

Eliminação Configurações Item – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Eliminação Configurações Item - Pasta Parâmetros, é possível parametrizar as informações que participarão do relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Eliminar com data anterior a:	Inserir uma data de corte que determina o limite para a eliminação das estruturas configuradas.
Eliminar em Cascata	Quando habilitado processa a eliminação dos itens na forma de cascata.
Emitir relatório das Eliminadas	Quando habilitado gera um relatório contendo as estruturas eliminadas.
Emitir Relatório de Erros	Quando habilitado gera um relatório contendo os Erros.

Eliminação Configurações Item – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mcf](#)
[configurador_de_produtos](#) [processo_configuracao](#)
[eliminacao_da_estrutura](#) [cf0202](#) [versao_12](#) [man](#) [datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso