

Consulta Configuração do Item - CF0614

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Configuração do Item - CF0614

Visão Geral do Programa

Permite consultar os detalhes da configuração do item, estrutura, roteiro de fabricação (operações e rede-pert), resultado das variáveis (características) e narrativa.

Configuração Item – CF0614

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Configuração do Item, é possível consultar os detalhes do item, estrutura, roteiro de fabricação, resultado das variáveis e narrativa.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Configurado	Exibe código e descrição do item configurado.
Configuração	Exibe código e descrição da configuração.
Data Criação Estrutura	Exibe a data da criação da estrutura.

Configuração Item – CF0614 – Pasta Caracter

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item - Pasta Caracter, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Permite filtrar as variáveis selecionando-se somente as eu se deseja. Veja mais informações na descrição do Filtro características Variáveis (CF0301F) .
Legenda	Permite Verificar o Significado da cor de fonte de cada Sequência constante na lista de características da Configuração do Item. Veja mais informações na descrição do Legenda Variável Resultado (CF0301L) .

Configuração Item – CF0614 – Pasta Estrutura

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item - Pasta Estrutura, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Estabelece detalhes sobre a estrutura , Acessa a tela Detalhe estrutura CF0614A.

Detalhe Estrutura – CF0614A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item pasta Estrutura - Botão Detalhar, é possível detalhar as informações a serem apresentadas no relatório.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe código e descrição do item configurado.
Configuração	Exibe código e descrição da configuração.
Seq	Exibe a sequência da estrutura.

Componente	Exibe o código e descrição do componente.
Configuração Compo	Exibe o código e descrição da configuração do componente.
Operação	Inserir o código da operação informada no cadastro da estrutura de um produto. Esta informação identifica em qual operação o componente será utilizado na montagem do produto acabado.
Série Inicial	Exibe o número de série que identifica o primeiro item fabricado com o respectivo componente.
Série Final	Exibe o número de série que identifica o último item fabricado com o respectivo componente.
Data Início	Exibe a data início da validade da estrutura.
Data Término	Exibe a data de término da validade da estrutura.
Fator Perda	Exibe o percentual sobre a quantidade da reserva do item que será “perdida” durante o processo produtivo.
Tempo Reserva	Exibe o valor de tempo que significa, se o material não precisa estar disponível no início da ordem de produção, pode-se indicar quando será necessária sua utilização no processo de fabricação com alguns dias de antecedência.
% Prop	Exibe o percentual rateado da quantidade do componente dentro de uma programação de produção.
Revisão	Exibe a revisão do item.
Fantasma	Quando assinalado o item e do tipo “Fantasma”.
Qtd Compon	Exibe a quantidade do item componente.
Quantidade Item	Exibe a quantidade do item.
Tipo Sobra	Exibe o tipo de sobra que pode ser: • Retorno de requisição. • Sobra. • Co-produto. • Normal.
Observação	Exibe a observação do item.
Local Montagem	Exibe o local de montagem do item.

Configuração Item – CF0614 – Pasta Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item - Pasta Operação, é possível inserir o código da operação informada no cadastro da estrutura de um produto.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Detalha as operações da configuração do tem. Acessa a tela Detalhe operação (CF0614B).
Vídeo	Exibe o arquivo contendo o vídeo relativo a operação cadastrada.

Detalhe Operação – CF0614B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item pasta Operação - Botão detalhar, é possível detalhar as operações da configuração do item a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Operação	Exibe o código da operação informada no cadastro da estrutura de um produto. Esta informação identifica em qual operação o componente será utilizado na montagem do produto acabado.

Detalhe Operação – CF0614B – Pasta Operação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Detalhe Operação - Pasta Operação, é possível exibir o código da operação informada no cadastro da estrutura de um produto.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Operação	Exibe o tipo de operação que pode ser: • Interna. • Externa.
Data Início / Término	Exibe a faixa de datas em que a operação é válida dentro do processo de fabricação.
Fator Refugo	Exibe o fator utilizado na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas.

	O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada.
Grupo Máquina	Exibe qual grupo de máquina pertence a operação.
Ficha Método	Exibe o número da ficha de método relacionada à operação.
Ponto Controle	Exibe o ponto de controle da operação.
Emite Ficha Produção	Se habilitado permite emitir na ficha de produção as informações relativas a operação.
Controle Qualidade	Se habilitado identifica se no reporte, a operação deverá gerar ou não um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade. ⚠ Nota: Válido somente se o módulo de CQ estiver implantado.
Tempo Máquina	Exibe o tempo utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado através de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tempo Preparação	É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem.
Tempo Homem	É o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo.
Unidades	Exibe a unidade de medida da operação. Este campo tem caracter documental.
Número Homens	Exibe o número de homens que executam a operação.
Oper Simultâneas	Exibe o número de operações que podem ser feitos simultaneamente Para isto é necessário o cadastrado da rede pert do item.
Vídeo	Exibe o arquivo contendo o vídeo relativo a operação cadastrada.

Detalhe Operação – CF0614B – Pasta Ferramenta

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Detalhe Operação - Pasta Ferramenta, é possível exibir o código da ferramenta utilizada na operação.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ferramenta	Exibe o código da ferramenta utilizada na operação.
Descrição	Exibe a descrição da ferramenta.
Prop	Exibe a proporção de uso da ferramenta na operação.
Un / Ciclo	Exibe a unidade de ciclo da Ferramenta.
Item	Exibe o código do item.

Detalhe Operação – CF0614B – Pasta Consumível

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Detalhe Operação - Pasta Consumível, é possível exibir a quantidade consumida pela operação.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item Consumo	Exibe o código do item de consumo.
Descrição	Exibe a descrição do item de consumo.
Consumo	Exibe a quantidade consumida pela operação (Campo documental).
Qtd Oper	Exibe a quantidade do item de consumo na operação.
Prop	Exibe a quantidade de operações a ser empregada no item selecionado.

Configuração Item – CF0614 – Pasta Rede – Pert

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Item - Pasta Rede – Pert, é possível inserir as informações referente as configurações a serem apresentadas no relatório.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Estabelece Detalhes sobre a Rede Pert Acessa a tela Detalhe Rede Pert (CF0617).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Oper Sucess	Exibe a operação sucessora do item selecionado disponíveis para a seleção e montagem da Rede Pert.
Descrição	Exibe a descrição da operação sucessora.
Oper Pred	Exibe a operação predecessora do item selecionado disponíveis para a seleção e montagem da Rede Pert.
Descrição	Exibe a descrição da operação predecessora.
Overlap	Exibe o tempo de Overlap entre as operações.
Tmp Transporte	Exibe o tempo de transporte entre as operações.
Unid Medida Tempo	Exibe a unidade de tempo utilizada.

Configuração Item – CF0614 – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Com o acionamento da pasta narrativa na tela Configuração Item, é apresentada esta tela. Esta tela apresenta uma narrativa da configuração do item previamente cadastrada.
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mcf](#)
[configurador_de_produto](#) [processo_consultas_mcf](#)
[consulta_configuracao_do_item](#) [cf0614](#) [versao_12](#) [man](#)
[datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso