

Parâmetros Configurador de Produto - CF0106

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Parâmetros Configurador de Produto - CF0106

Visão Geral do Programa

Parametrizar o módulo Configurador de Produtos.

Manutenção Variáveis

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Variáveis no módulo Configurador de Produto, é possível incluir, copiar, alterar ou excluir uma variável.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Utiliza numeração única para as estruturas e sub-estruturas	Quando assinalado ao gerar a configuração do produto o sistema considera o mesmo número para a estrutura e sub-estrutura, apropriando-se sempre do maior número já cadastrado. Quando na Função Parâmetros do Configurador não estiver assinalada a opção “Utiliza numeração única para estruturas e sub-estruturas”, é apresentada automaticamente uma seqüência de configuração do item em questão. Esse número pode ser alterado conforme necessidade do usuário, mas sempre que retornar a esse item para uma nova configuração, o sistema automaticamente sugere um número na seqüência do último digitado.
Confirmar geração de sub-níveis dos sub-modelos fantasmas	Quando assinalado, ao confirmar a configuração do produto é questionado se Gera Nível na Estrutura. Quando a resposta for afirmativa, o sistema gerará a estrutura considerando os níveis de relacionamento fantasma. Caso contrário, ao gerar a estrutura o sistema desconsidera os níveis fantasma, posicionando o componente no nível anterior. Importante Caso o nível fantasma possua operações validadas, o sistema consistirá e obrigará a inclusão desse nível na estrutura
Consiste similaridade	Quando assinalado, ao manter a configuração, apenas poderão ser incluídos componentes ou operações que existam no modelo.
Valida data de corte dos componentes na criação da Ordem de Produção	Quando assinalado, somente os componentes que estejam válidos entre as datas de início e término da Ordem de Produção, serão trazidos à mesma.
Valida variáveis não alteradas no Nível	Validar as variáveis que não permitem alteração em níveis intermediários ou no último nível da configuração, mesmo não existindo outras variáveis alteradas. O padrão da verificação da Regra das Variáveis, ocorre apenas quando o nível possuir alteração de uma ou mais variáveis, no entanto, estando marcado este parâmetro, quando a variável no nível não é alterada, e o valor da mesma bater contra a regra, será apresentado o alerta no nível anterior.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mcf](#)
[configurador_de_produtos](#) [p12](#) [versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_mcf](#)
[parametros_configurador_produto](#) [cf0106](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso