

Consulta Saldos Alocados por Item - CP0539

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Consulta Saldos Alocados por Item - CP0539

Visão Geral do Programa

Os estoques disponíveis e alocados de um item selecionado podem ser visualizados de forma gráfica (*tree-view*).
Ao selecionar o item desejado são apresentados seus estoques por estabelecimento, depósito, localização e lote. Acionando o botão **Expandir/Contrair**, localizado no cabeçalho da tela, essa estrutura pode ser expandida (ou contraída), apresentando as alocações por ordem de produção. Acionando o botão **"Expandir/Contrair"** localizado junto ao Estabelecimento, no corpo do *tree-view*, pode-se expandir (ou contrair) a visualização para apresentar as alocações, por ordem, de um estabelecimento específico.

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível visualizar por estabelecimento, depósito, localização e lote os estoques do item selecionado, podendo a visão ser expandida para apresentar as alocações por ordem de produção.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Expandir/Contrair	Quando acionado, expande ou contrai a visualização dos estoques/alocações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Exibe o código do estabelecimento onde existe o saldo/alocação do item selecionado.
Depos	Exibe o código do depósito onde se encontra o sal/do/alocação do item selecionado.
Localiz	Exibe o código da localização onde se encontra o saldo/alocação do item selecionado.
Lote	Exibe o número do lote referente ao item selecionado (e estocado/alocado), se este possuir controle de estoque por lote.
Disp	Exibe a quantidade disponível do item selecionado no estabelecimento/depósito exibido.
Qt.Aloc	Exibe a quantidade alocada do item selecionado no estabelecimento/depósito exibido.  Nota: A quantidade alocada não pode ser maior que a quantidade disponível. Quando as alocações por ordem forem superior à quantidade disponível, nesse campo é apresentado o mesmo valor da quantidade disponível. A quantidade alocada restante deverá ser obtida de outro depósito.
Qt Atual	Exibe o valor do saldo em estoque do item selecionado, no estabelecimento/depósito. Qt Atual = Qt Disponível – Qt Alocada

 **Componentes OCX**
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4glTreeView a partir da Release 12.1.2209, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

Pré-Requisitos:

- Manutenção Ordem Produção - CP0301
- Alocação de Ordens de Produção - CP0315



Política de
privacidade

Termos
de uso