

Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000

Visão Geral do Programa

Permite implementar informações e definir padrões necessários para a utilização dos módulos do TOTVS APS.

Parâmetros do Planejamento Avançado - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a Função Manutenção Parâmetros do Planejamento Avançado - Pasta Parâmetros, é possível visualizar e atualizar os parâmetros válidos para o Totvs APS.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Empresarial	Exibe e permite inserir ou alterar a descrição do Grupo Empresarial. O mesmo deve ser, quando houver, a razão social da holding controladora das empresas. Nota: Quando não há um grupo empresarial, aconselha-se inserir o nome da empresa principal.
Empresa Principal	Exibe e permite inserir ou alterar o código correspondente à empresa principal. Nessa empresa serão centralizados os lançamentos realizados nos módulos que trabalham com uma única empresa (mono-empresa). Importante: A Empresa deve ter sido previamente cadastrada na Função Manutenção de Empresas do ERP em uso na empresa.
Incrementa Numeração OP	Selecionar a opção que define a formação da numeração da ordem de produção. • Por Sequência; • Por Número. Importante: Este campo somente é habilitado quando o APS está integrado com o Protheus. Por padrão, é incrementada a numeração por sequência. Quando marcado por sequência, o APS verifica duas situações: • a numeração incrementando a sequência das ordens filhas é determinada a partir do número de cada ordem principal criada e não pela demanda que atendem; • caso as ordens planejadas sejam filhas de ordens firmes do Protheus, o APS envia o número da Ordem Firme ao ERP, para que estas ordens filhas sejam criadas com o mesmo número, alterando apenas sua sequência.
Verifica atualizações de queries automaticamente	Quando assinalado, indica que a verificação de versão de queries do sistema é realizada automaticamente ao abrir a Atualização de Dados (DB0200) e Cadastro de Queries (DB0141). Importante: Este campo somente é habilitado quando o APS está integrado com o Protheus ou com o Logix.

Parâmetros do Planejamento Avançado - Pasta Módulos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Parâmetros do Planejamento Avançado - Pasta Módulos, é possível visualizar e atualizar os módulos do Totvs APS que estão habilitados para uso pela empresa.
--------------------------	---

Quando os módulos estiverem assinalados, indica que estão habilitados para uso pela empresa de acordo com o Contrato de Licença de Uso concedido.

Parâmetros do Planejamento Avançado - ERP

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Parâmetros do Planejamento Avançado - Pasta ERP, é possível determinar o ERP com o qual o APS tem integração.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação:	Descrição:
Testar Conexão	Quando acionado, o sistema permite visualizar o driver utilizado pelo banco de dados, SQL ou ORACLE, na integração.  Importante: Esse botão somente é apresentado quando o APS está integrado com o Protheus ou Logix. Será aberta a tela DB1000C. Quando ainda não existir um drive selecionado, será feita uma validação de qual drive está instalado e mostrará ao usuário o driver que teve a conexão realizada com sucesso.
Configuração Usuário Protheus (WebService)	Quando o ERP Origem for o Protheus, será necessário inserir o Código Usuário e Senha que será utilizado na comunicação com Webservice Protheus.  Importante: Essa configuração se faz necessário devido atualização de Segurança do ERP PROTHEUS 12.1.2410. Esses campos somente são apresentados quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
ERP Origem	Selecionar a opção que determina o ERP com o qual o APS tem integração. As opções disponíveis são: • EMS; • Protheus; • Logix.  Nota: Quando a opção selecionada for EMS, as bases de dados já devem estar conectadas. Se for selecionada a opção Protheus ou Logix, podem ser necessárias mais informações, de acordo com o banco de dados selecionado: • Protheus: ◦ Tipo Integração DataSource: ▪ Oracle: Empresa, Datasource, Código Usuário, Senha. ▪ SQL Server: Empresa, Servidor, Datasource, Código Usuário, Senha. ▪ Postgres: Empresa, Datasource ◦ Tipo Integração Webservice: ▪ Empresa, URL WS, Diretório Retorno ERP. • Logix; ◦ Oracle: Empresa, Datasource, Código Usuário, Senha, URL WS. ◦ SQL Server: Empresa, Servidor, Datasource, Código Usuário, Senha, URL WS. ◦ Informix: Empresa, Datasource, URL WS.
Banco de Dados	Selecionar a opção que determina o banco de dados utilizado. As opções disponíveis: Quando selecionado o ERP Protheus: • Oracle; • SQL Server; • Postgres. Quando selecionado o ERP Logix: • Oracle; • SQL Server; • Informix.  Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus ou Logix.

Datasource	Determina que a atualização de dados será realizada conectando diretamente ao banco de dados do Protheus. Onde os seguintes campos são visíveis: Empresa, Datasource, Usuário e Senha. Importante Opções visíveis somente se o ERP Origem selecionado for Protheus.
Webservice	Determina que a atualização de dados será realizada por um webservice do Protheus (MTEXECUTEQUERY). Onde os seguintes campos são visíveis: Empresa, URL WS e Diretório Retorno ERP. Esse modelo de integração da Atualização de Dados é indicado à clientes Protheus que possuem os ambientes hospedados em Cloud. Pois nesse caso, a conexão de banco de dados é realizado pelo webservice, e não diretamente no banco de dados. Importante Opções visíveis somente se o ERP Origem selecionado for Protheus.
Diretório Retorno ERP	Determina o diretório onde os arquivos do webservice de atualização de dados serão gerados. Deve ser, obrigatoriamente, um local acessível na rede interna para utilização do Protheus em Cloud. Importante: Esse campo é visível somente quando integrado ao Protheus, e a atualização de dados está utilizando a opção Webservice.
Empresa	Determina o código da empresa. Importante: Esse campo é de preenchimento obrigatório e somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
Servidor	Determina o nome do servidor em que a base de dados do ERP está hospedada. Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
Datasource	Determina o nome da fonte de dados em que as tabelas do ERP podem ser acessadas. Importante: Esse campo é de preenchimento obrigatório e somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
Usuário	Determina o usuário de acesso à base de dados do ERP. Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
Senha	Determina a senha de acesso a base de dados do ERP. Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
URL WS	Determina o endereço (URL) do webservice de integração. Integrado ao Protheus, com a opção Webservice, refere-se ao serviço de atualização de dados. Integrado ao Logix, refere ao serviço de Confirmação da programação.
Código Usuário	Determina o Código Usuário Protheus de acesso à base de dados do ERP que será usado exclusivamente na comunicação SOAP do Webservice Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.
Senha	Determina a senha Protheus de acesso a base de dados do ERP que será usado exclusivamente na comunicação SOAP do Webservice Importante: Esse campo somente é apresentado quando a opção selecionada no campo ERP Origem for Protheus.


Parâmetros do Planejamento Avançado - Drivers - DB1000C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Testar Conexão e os bancos de dados selecionados forem ORACLE ou SQL, será possível selecionar o driver a ser utilizado e os tempos de timeout de integração.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Driver	Exibe e permite alterar o driver utilizado na conexão com o banco de dados selecionado.
Timeout Conexão	Exibe e permite alterar o tempo, em segundos, em que o sistema esperará até conseguir realizar a conexão com o banco de dados.
Timeout Comando	Exibe e permite alterar o tempo, em segundos, em que o sistema esperará até conseguir realizar a consulta dos dados no banco.
String Conexão	Será exibido a string de conexão utilizada de acordo com parâmetros informados.

Conteúdos Relacionados:



 Macro desconhecida:'rate'

