

Manutenção Solicitação Produção - DB0120

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Solicitação Produção - DB0120

Visão Geral do Programa

Há empresas em que um determinado item é fabricado em mais de um estabelecimento e há outros estabelecimentos que apenas consomem o item. Para atender estas empresas o TOTVS APS possui um conceito denominado multiestabelecimento. Assim as malhas produtivas dos estabelecimentos solicitantes apenas irão gerar as solicitações para os estabelecimentos produtores. A geração das solicitações ocorre no momento da confirmação da programação por intermédio da função db0202, e as mesmas podem ser mantidas por intermédio desta função.

Permite realizar a Manutenção das Solicitações de Produção. As solicitações são geradas quando na programação do estabelecimento identifica-se que não há material suficiente e o estabelecimento produtor é outro. Então gera-se a solicitação de acordo com a política e tamanhos de lotes definido nos parâmetros do estabelecimento solicitante.

Manutenção Solicitação de Produção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Solicitação de Produção, é possível atualizar dados referente às solicitações de produção associado ao estabelecimento solicitante.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando selecionado, apresenta a tela Manutenção Solicitação de Produção (DB0120A), onde é possível incluir uma solicitação de produção de material.
Copiar	Quando selecionado, apresenta a tela Manutenção Solicitação de Produção (DB0120A), onde é possível inserir uma solicitação de produção de material a partir de uma cópia da solicitação selecionada.
Modificar	Quando selecionado, apresenta a tela Manutenção Solicitação de Produção (DB0120A), onde é possível modificar uma solicitação de produção de material.
Eliminar	Quando selecionado permite excluir a solicitação de produção de material selecionada.
Filtrar	Quando selecionado, apresenta a tela Filtro (DB0120B), onde é possível estabelecer limites inicial e final para as solicitações que são apresentadas.
Parâmetros	Permite ao usuário definir as informações que serão apresentadas na tela.
Eliminar por Faixa	Permite eliminar as solicitações de produção por faixa considerando os campos Estabelecimento, Item e Referência.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Solicitante	Apresenta o código do estabelecimento solicitante posicionado.
Descrição	Apresenta a descrição do estabelecimento solicitante posicionado.
Solicitações	Apresenta todas as solicitações de produção ativas para o estabelecimento solicitante posicionado.

Manutenção Solicitação de Produção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Solicitação Produção - Botões Incluir, Modificar ou Copiar, é possível visualizar e alterar os dados da solicitação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Solicitante	Exibe o código do estabelecimento que irá solicitar o item.
Estabelecimento Produção	Inserir o código do estabelecimento para onde deve ser direcionada esta produção.

Item	Inserir o código do item que deve ser incluído na solicitação.
Referência	Inserir a referência do item que deve ser incluído na solicitação, quando este tiver controle de estoque por referência.
Qtde Solicitada	Inserir a quantidade que deve ser solicitada ao estabelecimento produtor.
Prioridade	Inserir a prioridade desejada para a programação selecionada, lembrando que o menor valor corresponde a maior prioridade. Essa prioridade poderá influenciar o Cálculo do Sequenciamento.
Cliente	Quando se tratar de pedido, inserir o nome do cliente.
Pedido Cliente	Quando se tratar de um pedido, inserir o número do pedido do cliente.
Sequência	Quando se tratar de um pedido, inserir a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Nr.Entrega	Quando se tratar de um pedido, inserir o número da entrega do item dentro do pedido do cliente.
Data Necessidade	Data em que o material é necessário no estabelecimento solicitante.
Data Entrega no Produtor	Data em que o material deve estar na expedição do produtor para se ter tempo hábil para transportá-lo até o estabelecimento solicitante. Esta data é calculada pelo seguinte cálculo: DATA NECESSIDADE – TEMPO DE TRANSPORTE ENTRE O ESTABELECIMENTO PRODUTOR E O SOLICITANTE. Observação: Esta data poderá ser alterada pelo usuário para dar mais flexibilidade ao planejamento, pois o tempo pode ser diminuído utilizando um transporte alternativo, por exemplo.

Filtro

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Solicitação de Produção - Botão Filtro, é possível estabelecer limites inicial e final para alguns delimitadores das solicitações já existentes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Produtor	Inserir código inicial e final do estabelecimento produtor estabelecendo uma faixa. Somente solicitações cujo estabelecimento produtor relacionado se encontre dentro dessa faixa são apresentadas.
Item	Inserir código inicial e final do item estabelecendo uma faixa. Somente solicitações cujo item se encontre dentro dessa faixa são selecionadas.
Referência	Inserir código inicial e final de referência do item quando esse possuir controle de estoque controlado por referência, estabelecendo uma faixa. Somente solicitações cujo item possua referência dentro dessa faixa serão selecionadas.
Data Necessidade	Inserir data de necessidade inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente as solicitações cuja data da necessidade se encontre dentro dessa faixa serão selecionadas.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[mdb](#)
[totvs_aps](#)
[p12](#)
[versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps](#)
[manutencao_solicitacao_producao](#)
[db0120](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso