

Exportação de Memória - DB0204

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Exportação de Memória - DB0204

Visão Geral do Programa

Após o processo de Planejamento de Demandas, o TOTVS APS realiza e armazena os cálculos em memória:

- Explosão de Demandas;
- Carga Máquina;
- Sequenciamento;
- Sequenciamento Manual (opcional);
- Subordinação.

Os resultados liberados de um dado processo alimentam os próximos sendo que, se em um dado momento o processo de cálculo for interrompido, deverão ser executados todos os cálculos a partir do processo de Explosão de Demandas.

A rotina de Exportação de Memória permite que os cálculos de um determinado cenário sejam exportados da memória para arquivos, sendo possível restaurá-los posteriormente. Com a utilização dessa funcionalidade não é necessário realizar todos os processos novamente caso o usuário interrompa o processo antes da Confirmação dos dados.

Possibilita a exportação das informações calculadas em memória para posterior importação no TOTVS APS.

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:

- [Cadastro de Cenários \(DB0101\)](#).
- [Painel de Controle \(DB0201\)](#).

Exportar Memória - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Exportar Memória, o usuário pode informar a pasta para qual serão exportados os dados calculados em memória.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório	Informar a pasta para a qual serão exportados os dados calculados em memória.  Importante: O diretório sugerido será o que está cadastrado como Diretório Padrão para o usuário informado por intermédio da Função Configuração Programas (DB0100).

 **Nota:**
Os dados serão exportados para o diretório informado pelo usuário, sendo criadas pastas onde serão armazenados os cálculos separadamente por cenário e data. Isto será feito para identificar os dados de memória e evitar situações como a importação de um cálculo de cenário A para o cenário B.

Exemplo:

Diretório de exportação: C:\TEMP

Data atual: 14/05/2010

Cenário: TotvsAPS

O arquivos de cálculo serão exportados para C:\TEMP\TotvsAPS1405

Caso o cenário esteja com o parâmetro "Armazenar dados das telas WEB" marcado (DB0101), o diretório tem seu nome complementado com o número da simulação, conforme abaixo:

Simulação: 02

O arquivos de cálculo serão exportados para C:\TEMP\TotvsAPS1405_02

Exportar Memória - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura mdb totvs_aps p12
versao_12
processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps
exportacao_de_memoria db0204



Política de
privacidade

Termos
de uso