

Manutenção Faixa de Cargas da Batelada - DB0132

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

 **PROGRAMA DESCONTINUADO**
PROGRAMA DESCONTINUADO

Manutenção Faixa de Cargas da Batelada - DB0132

Visão Geral do Programa

Neste cadastro o usuário poderá informar que bateladas com uma carga dentro de certa faixa terão um tempo de preparação e execução.
O sistema, ao programar uma batelada, consultará este cadastro para determinar os tempos de preparação e execução da batelada.

 **Importante:**
Não será permitido cadastrar faixas de cargas que se sobrepõem, nem faixas que não atendam pelo menos a máxima parametrizada. Quando o parâmetro Programar Abaixo da Quantidade Mínima da Função Manutenção Grupo de Máquina estiver selecionado para não programar ou somente o último lote, o sistema verificará se existem faixas que vão de 0 (zero) até a carga máxima. Além disto, entre o intervalo considerado (de 0 (zero) ou carga mínima até a carga máxima) não poderá haver intervalos descontínuos. Estas validações são realizadas na confirmação deste cadastro bem como no processo Explosão de Demandas.

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:
[Manutenção de Grupo de Máquina \(DB0107\)](#).
[Manutenção Centro de Trabalho \(DB0124\)](#).

Manutenção Faixa de Cargas da Batelada

Objetivo da tela: Ao selecionar o Botão Manutenção Faixa de Cargas Batelada localizado nas funções [Manutenção de Grupo de Máquina \(DB0107\)](#) e [Manutenção Centro de Trabalho \(DB0124\)](#), é possível definir faixas de cargas para determinar tempos de preparação e execução das bateladas no cálculo do sequenciamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir faixa de carga para grupo de máquina ou centro de trabalho em questão.
Modificar	Quando acionado, permite modificar uma faixa de carga para grupo de máquina ou centro de trabalho em questão.
Deletar	Quando acionado, permite excluir uma faixa de carga para grupo de máquina ou centro de trabalho em questão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código do grupo de máquina.
Centro de Trabalho	Exibe o código do centro de trabalho.
	 Importante: Este campo é apenas preenchido quando esta janela é acessada via Manutenção Centro de Trabalho (DB0124) .
Carga Início	Exibe o valor de carga início a ser considerada nas validações conforme parametrizações do grupo de máquina.
Carga Fim	Exibe o valor de carga fim a ser considerada nas validações conforme parametrizações do grupo de máquina.

- Na tabela a seguir estão descritos os campos mantidos através da tabela Carga x Tempo:

Campo:	Descrição:
Valor Carga Início	Informar valor de carga início para determinado tempo de preparação e execução.
Valor Carga Fim	Informar valor de carga fim para determinado tempo de preparação e execução.
Tempo Preparação	Informar tempo de preparação para o intervalo de carga informada.
Tempo Execução	Informar tempo de execução para o intervalo de carga informada.
	Importante:

 Este valor não pode ser zero.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_do_totvs_aps](#)
[manutencao_faixa_de_cargas_da_batelada](#) [db0132](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)