

Consulta Liberação Matéria-Prima - DB0406

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Liberação Matéria-Prima - DB0406

Visão Geral do Programa

Permitir uma visão geral das necessidades de matéria-prima e outros insumos comprados e coordenar suas entregas, aos grupos de máquina, ao longo de um período de tempo.

Esta consulta é uma variação do programa de Matérias-Primas. Ela define os itens a serem liberados para a linha de produção e estes são apresentados contra a data de liberação e o item e pedido ao qual se destinam.

Para manter a linha de produção em andamento e efetivamente realizar as entregas programadas, é necessário para o usuário saber exatamente quais serão as necessidades de matérias-primas e outros insumos comprados, para coordenar as ações de gerenciamento de estoques desses itens. A função dessa consulta de liberação de materiais é prover o usuário de uma visão geral dessas necessidades e coordenar suas entregas aos grupos de máquina ao longo de um período de tempo.

Para esta consulta não é feito nenhum abatimento nas quantidades necessárias, em função dos saldos dos itens comprados. Os valores indicados representam o total bruto a ser liberado para a fábrica, independentemente de já estarem disponíveis em estoque ou não.

Observação: Uma empresa que trabalha seguindo a metodologia da Teoria das Restrições deve trabalhar com a prática da máxima efetividade, ou seja, sempre que for solicitado, trabalhar da forma mais eficiente possível. Dessa maneira o programa de liberação de matéria-prima torna-se uma ferramenta importante para a aplicação dessa prática.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Função Cálculo da Subordinação \(DB0201\)](#).

 Para facilitar o entendimento, é exibido o cenário em que se está trabalhando e a simulação (caso seja utilizado).

Liberação Matéria-Prima

Objetivo da tela:	Ao acionar a função consulta Liberação Matéria-Prima na área de consultas e relatórios da tela Painel de Controle (DB0201) , após a execução da função Cálculo da Subordinação, é possível visualizar as necessidades de matéria-prima e outros insumos comprados, por ordem de produção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir Arquivo de Parâmetros	Permite acesso a arquivos de parâmetros previamente salvos, facilitando assim o trabalho de parametrização dos atributos para seleção. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Salvar Parâmetros	Permite salvar em arquivo uma parametrização dos atributos de acesso, sendo possível abri-la posteriormente. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Atualizar	Quando acionado, irá carregar os registros que serão apresentados na área de consulta, à esquerda, conforme parametrizações.
Parametrizar Atributos	Quando acionado apresenta tela Parametrização Atributos Tela (DB0406C), onde é possível selecionar os atributos que deverão ser apresentados na consulta.
Parametrizar Filtro de Informações	Quando acionado apresenta tela Parametrização Filtro (DB0406B), onde é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
Parametrizar Classificação	Quando acionado apresenta tela Parametrização Classificação (DB0406A), onde é possível estabelecer a ordem como os dados serão apresentados na consulta.
Expandir Estrutura	Quando acionado expande a estrutura em todos os seus níveis. Quando acionado novamente, contrai a estrutura para seu nível mais baixo.
Exportar para Excel	Quando acionado gera planilha no Excel, no mesmo formato e conteúdo da consulta, possibilitando assim que seja consultada mais tarde, inclusive por usuários que não têm acesso ao sistema.

Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Liberação Matéria-Prima - botão Parametrizar Atributos, é possível selecionar os atributos (campos) que deverão ser apresentados na consulta.
--------------------------	--

Filtros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Liberação Matéria Prima - Botão Parametrizar Filtro de Informações, é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Família	Inserir código inicial e final de família de materiais, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cuja família de materiais se encontre dentro dessa faixa.
Item	Inserir código inicial e final de item, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cujo código de item se encontre dentro dessa faixa.
Referência	Inserir código de referência inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os itens cujo código de referência esteja dentro dessa faixa.
Grupo Máquina Restritivo	Inserir código do grupo de máquina inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cujo grupo de máquina se encontre dentro dessa faixa.
Data Liberação	Inserir data de liberação inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção ordens cuja data de liberação se encontre dentro dessa faixa.
MP Restritiva	Selecionar se serão apresentadas na consulta, as matérias-primas restritivas, não restritivas ou ambas. • Ambas; • Sim; • Não.

Parametrização Classificação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Liberação Matéria Prima - Botão Parametrizar Classificação, é possível estabelecer a ordem de apresentação dos dados da consulta, em forma de multi seleção.
--------------------------	---

Liberação Matéria-Prima

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Liberação Matéria-Prima, na área de consultas e relatórios da tela Painel de Controle - DB0201, após a execução da função Cálculo da Subordinação, é possível visualizar as necessidades de matéria-prima e outros insumos comprados, por ordem de produção. Essa tela apresenta duas áreas distintas de informações, a saber: • Na área à esquerda, apresenta a estrutura do cenário selecionado, expandido conforme necessidades do usuário. • Na área da direita, apresenta os campos do nível da estrutura selecionado, de acordo com o conteúdo selecionado na tela Parametrizar Atributos Tela (DB0406C).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Ordem	Identifica o tipo da ordem de produção, podendo ser: • Ordem Firme (OF); • Ordem Planejada (OP).
Ordem Produção	Identifica o código da ordem de produção associado à obtenção da matéria-prima.
Item	Identifica o código do item matéria-prima.
Descrição Item	Apresenta a descrição do item matéria-prima.
Referência	Quando o item possui controle de estoque por referência, esse código é apresentado.
Data Liberação	Apresenta a data de liberação do item para a linha de produção.  Nota: A data de liberação é a Corda.

	Corda é uma entidade lógica que liga as operações de liberação de matérias-primas às origens dos Pulmões. As Cordas, dentro desse processo, assumem papel de fundamental importância, já que são elas que estabelecem a aplicação dos Pulmões de tempos, dando a antecipação necessária à liberação de trabalho para a fábrica.
Hora Liberação	Apresenta a hora de liberação do item para a linha de produção.
Grupo Máquina	Apresenta o código do grupo de máquina associado à ordem de produção.
Descrição Grupo Máquina	Apresenta a descrição do grupo de máquina.
Quantidade Necessária	Apresenta a quantidade do item que deve ser liberada à linha de produção.
Nr Lote Destino	Exibe o número do lote que será atendido pela operação, caso o item programe as operações por lote.
Item Destino	Identifica o código do item para cuja produção se destina o item comprado.
Descrição Item Destino	Apresenta a descrição do item que será produzido.
Referência Item Destino	Se o item a ser produzido for controlado por referência, apresenta esse código.
Operação Destino	Apresenta a operação onde o item matéria-prima será consumido conforme o processo de fabricação do item destino.
Descrição Operação Destino	Apresenta a descrição da operação destino.
Pedido Cliente	Apresenta o número do pedido vinculado à ordem de produção.
Nome Abreviado	Apresenta o nome abreviado do cliente para o qual se destina a produção.
Sequência	Identifica a sequência do item no pedido de venda.
Tempo de Transporte	Apresenta o tempo de transporte entre o estabelecimento do item destino e estabelecimento onde a matéria prima é comprada. Somente quando o cenário for Vários Estabelecimentos por Cenário.
Estab. Comprador	Identifica qual é o estabelecimento responsável pela compra da matéria prima. Somente quando o cenário for Vários Estabelecimentos por Cenário.
Estab. Destino	Identifica o estabelecimento onde a matéria prima é consumida. Somente quando o cenário for Vários Estabelecimentos por Cenário.

Componentes OCX
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar os componentes 4glTreeView e TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2307, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [consultas_aps](#) [consulta_liberacao_materia_prima](#)
[db0406](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso