

Consulta Programação GM - DB0419

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Consulta Programação GM - DB0419

Visão Geral do Programa

Permitir a visualização da programação dos grupos de máquinas após o sequenciamento, exibindo a alocação das ordens e respectivas operações por grupo de máquina/centro de trabalho.

Após o sequenciamento das operações, realizado pelo processo de Sequenciamento Automático e/ou Manual, o TOTVS APS gera uma lista das operações com a data e hora de início de cada uma conforme grupo de máquina e centro de trabalho em que foi alocada. Esta lista poderá ser exportada para uma planilha Excel e impressa para ser utilizada como orientação para execução da produção no Chão de Fábrica.

Para as empresas que seguem a Teoria das Restrições e que visualizarem esta consulta somente para os GMs restritivos, a programação do grupo de máquina definido como RRC é a parte mais crítica das atividades de uma linha de produção. Ao contrário dos outros grupos de máquina (que, por definição, possuem capacidade ociosa), cada minuto do RRC é precioso e não pode ser desperdiçado.

Em relação às consultas de programação, isso se traduz por um detalhamento maior na fila de produção nesse grupo; não existe apenas uma fila de itens industriais a ser seguida, mas também é preciso definir claramente em que momento a produção deve ocorrer e qual será o tempo gasto com o preparo da máquina e com o processamento do lote a ser produzido.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Painel de Controle \(DB0201\)](#).

 Para facilitar o entendimento, é exibido o cenário em que se está trabalhando e a simulação (caso seja utilizado).

Programação GM

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Programação GM, localizada na área de consultas da Função Painel de Controle, após a execução do processo de Sequenciamento, é possível visualizar a sequência de operações programadas para os grupos de máquinas. Para as empresas que utilizam a Teoria das Restrições, nessa tela é possível visualizar a sequência de operações programadas para o(s) grupo(s) de máquinas restritivo(s) identificados no cenário de planejamento. Inicialmente é apresentada tela em branco. Em seguida, devem ser efetuadas as parametrizações necessárias e na sequência são apresentados os dados esperados.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir Arquivo de Parâmetros	Quando acionado, permite acesso a arquivos de parâmetros previamente salvos, facilitando assim o trabalho de parametrização dos atributos para seleção. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Salvar Parâmetros	Quando acionado, permite salvar em arquivo uma parametrização dos atributos de acesso, sendo possível abri-la posteriormente. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Atualizar	Quando acionado, irá carregar os registros que serão apresentados na área de consulta, à esquerda, conforme parametrizações.
Parametrizar Atributos	Quando acionado, apresenta tela Parâmetros (DB0406C) , onde é possível selecionar os atributos, folder Atributos, e as ordens, folder Parâmetros (firms e/ou planejadas), que deverão ser apresentados na consulta.
Parametrizar Filtro de Informações	Quando acionado, apresenta tela Parametrização Filtro, onde é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
Parametrizar Classificação	Quando acionado, apresenta tela Parametrização Classificação, onde é possível estabelecer a ordem como os dados serão apresentados na consulta.
Expandir Estrutura	Quando acionado, expande a estrutura em todos os seus níveis. Quando acionado novamente contrai a estrutura para seu nível mais baixo.
Mostrar Somente Recurso(s) Restritivo(s)	Quando acionado, exibe somente os grupos de máquinas cadastrados como RRC do Cenário.
Exportar Para Excel	Quando acionado, gera planilha no Excel, no mesmo formato e conteúdo da consulta, possibilitando assim, que seja consultada mais tarde, inclusive por usuários que não têm acesso ao sistema.

Parâmetros - Pasta Atributos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Programação GM - Botão Parametrizar Atributos, dentro da pasta "Atributos", é possível selecionar os campos que serão apresentados na consulta.
--------------------------	---

Parâmetros - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Programação GM - Botão Parametrizar Atributos, dentro da pasta "Parâmetros", é possível restringir quais as ordens e operações serão apresentadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Apresentar Ordens Firmes	Quando selecionado, as ordens firmes são apresentadas na consulta.
Apresentar Ordens Planejadas	Quando selecionado, as ordens planejadas são apresentadas na consulta.
Apresentar GM Capacidade Finita	Quando selecionado, os grupos de máquinas com capacidade finita são apresentados na consulta.
Apresentar GM Capacidade Infinita	Quando selecionado, os grupos de máquinas com capacidade infinita são apresentados na consulta.
Apresentar GM Batelada	Quando selecionado, os grupos de máquinas com batelada são apresentados na consulta.
Apresentar GM Específico	Quando selecionado, os grupos de máquinas específicos são apresentados na consulta.

Filtros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Programação GM - Botão Parametrizar Filtro de Informações, é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Inserir código do grupo de máquina inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção ordens cujo grupo de máquina se encontre dentro dessa faixa.
Centro de Trabalho	Inserir código inicial e final de item estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cujo centro de trabalho alocado se encontre dentro dessa faixa.
Data Início	Inserir data de início do programa, inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cuja data de início se encontre dentro dessa faixa.
Data Término	Inserir data de término do programa, inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cuja data de término se encontre dentro dessa faixa.
Família	Inserir código inicial e final de família de materiais estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cuja família de materiais se encontre dentro dessa faixa.
Item	Inserir código inicial e final de item estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cujo código de item se encontre dentro dessa faixa.
Referência	Inserir código de referência inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os itens cujo código de referência esteja dentro dessa faixa.
Pedido	Inserir número de pedido inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens de produção cujo pedido associado se encontre dentro dessa faixa.
Cliente	Inserir código de cliente inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens de produção cujo cliente associado se encontre dentro dessa faixa.
Utiliza Exceções	Quando acionado, indica que poderão ser informadas faixas de valores que não devem ser apresentados.
Parâmetros	Inserir o tipo de faixa de exceção a ser incluída: Item, Família ou Grupo de Estoque.
Valor	Inserir código de item / família / grupo de estoque inicial e final estabelecendo uma faixa. As ordens de produção cujo item / família / grupo associado se encontre dentro dessa faixa não serão apresentadas.

Valor Despacho	De acordo com a regra de despacho parametrizado para o Grupo de Máquina (DB0107), é definido um valor de despacho. É por esse valor que o sequenciamento sabe qual operação liberada será alocada primeiramente.
Seq Alocação	Indica qual a sequência de alocação da operação, considerando o conjunto de todas as operações do cenário, independente de GM.
Rodada Alocação	O APS realiza o sequenciamento de todas as operações liberadas de um GM (ordenadas pelo Nível de alocação). Chegando ao final das operações liberadas, ele "pula" para o próximo GM, segue sucessivamente até o último GM, e caso exista operações não alocadas, ele volta ao primeiro GM e reinicia o ciclo. Podendo realizar vários ciclos (rodadas) nos mesmos GMs. Esse campo representa em qual rodada do cálculo (independente de GM) a operação foi alocada.
Rodada Liberação	Sempre que uma operação é alocada, ela libera outra(s) operações para alocação. Esse campo representa em qual rodada do cálculo a operação foi liberada.
Rodada Aloc GM	Representa em qual rodada do GM a operação foi alocada. Ou seja, se no primeiro ciclo do GM, alocou todas as operações desse GM, então todas as operações terão a mesma rodada de alocação GM.

Parametrização Classificação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Programação GM - Botão Parametrizar Classificação, é possível estabelecer a ordem de apresentação dos dados da consulta, em forma de multisseleção.
-------------------	--

Grade Programação GM

Objetivo da tela:	Essa função apresenta duas áreas distintas de informações, a saber: - Na área à esquerda, apresenta a estrutura parametrizada no botão "Parametrizar Classificação". - Na área da direita, apresenta os campos do nível da estrutura selecionado, de acordo com o conteúdo selecionado na Tela Parâmetros - Pasta Atributos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Ordem	Identifica o tipo da ordem de produção, podendo ser: - Ordem de Produção Planejada (OPP). - Ordem de Produção Firme (OPF).
Ordem	Identifica o código da ordem de produção associada à operação selecionada.
Item	Identifica o código do item a ser produzido. ⓘ Quando se tratar de OPF e OPP, o campo Item irá apresentar o Item da Ordem e o campo Item da Operação, irá apresentar o Item da Operação da Ordem. Porém se a OPP conter item fantasma, as operações deste item apresentarão o fantasma no campo Item, além do campo Item da Operação.
Referência	Quando o item possui controle de estoque por referência, esse código é apresentado.
Descrição	Apresenta a descrição do item a ser produzido.
Item da Operação	Identifica o código do item da operação da ordem.
Descrição do Item da Operação	Apresenta a descrição do item da operação da ordem.
Operação	Apresenta a operação associada à obtenção do item.
Descrição Operação	Apresenta a descrição da operação associada à obtenção do item.
Agrupamento	Apresenta o número do agrupamento ao qual pertence a operação. Esta poderá ser visualizada em tela ou em relatório.
Grupo Máquina	Apresenta o código do grupo de máquina associado à operação.
Descrição Grupo Máquina	Apresenta a descrição do grupo de máquina.
Centro Trabalho	Apresenta o código do Centro de Trabalho ao qual está vinculada a operação.
Descrição Centro Trabalho	Apresenta a Descrição do Centro de Trabalho ao qual está vinculada a operação.
Data Início	Apresenta a data de início da operação programada.

Hora Início	Apresenta a hora de início da operação programada.
Data Término	Apresenta a data de término da operação programada.
Hora Término	Apresenta a hora de término da operação programada.
Data Mais Cedo	Indica a data mais cedo que a operação pode iniciar. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT. Assim, no momento do sequenciamento a operação poderá ser programada para uma data posterior (campo Data Início).
Hora Mais Cedo	Indica a hora mais cedo que a operação pode iniciar. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT. Assim, no momento do sequenciamento a operação poderá ser programada para uma hora posterior (campo Hora Início).
Data Mais Tarde	Indica a data mais tarde que a operação pode iniciar. Ou seja, se a operação for iniciada após essa data, implicará em atraso na rede de operações. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT.
Hora Mais Tarde	Indica a hora mais tarde que a operação pode iniciar. Ou seja, se a operação for iniciada após essa hora, implicará em atraso na rede de operações. É calculada na Explosão de Demanda, não considerando assim a carga das máquinas, somente o tempo das operações e rede PERT.
Data RRC	Se possui RRC identificado no cenário, apresenta a data planejada para a ordem no RRC (recurso com restrição de capacidade).
Hora RRC	Se possui RRC identificado no cenário, apresenta a hora planejada para a ordem no RRC (recurso com restrição de capacidade).
Tempo Preparação	Exibe o tempo de preparação previsto para a execução da operação.
Tempo Máquina	Exibe o tempo de máquina previsto para a execução da operação.
Quantidade	Apresenta a quantidade do item que deve ser produzida.
Ferramenta	Apresenta o código da ferramenta utilizada na operação programada.
Descrição Ferramenta	Apresenta a descrição da ferramenta utilizada na operação programada.
Pedido Cliente	Apresenta o número do pedido vinculado à ordem de produção.
Nome Abrev	Apresenta o nome abreviado do cliente para o qual se destina a produção.
Nr Sequência	Identifica a sequência do item no pedido de venda.
Item Vendido	Apresenta o item relacionado ao Pedido ou Previsão de Venda .
Código Redutor	Exibe o código redutor cadastrado para a operação.
Prioridade	Apresenta a prioridade da ordem.
Necessidade	Apresenta os materiais necessários para execução da operação da ordem analisada.
Tipo Ordem Origem	Apresenta o tipo da ordem origem, podendo ser: • Ordem de Produção Planejada (OPP). • Ordem de Produção Firme (OPF). • Reserva (material do estoque) (Res).
Ordem Origem	Apresenta o código da ordem primitiva a qual originou a necessidade dessa operação.
Item Origem	Apresenta o código do item da ordem original que originou a necessidade dessa operação.
Referência Item Origem	Se o item original é controlado por referência, esse código é apresentado aqui.
Descrição Item Origem	Apresenta a descrição do item origem.
Tratamento Tempo	Exibe a forma de tratamento de tempo, podendo ser: • Proporcional: O tempo da operação é determinado proporcionalmente à quantidade produzida. • Fixo: Independente da quantidade produzida, o tempo da operação é sempre igual. • Por Lote: O tempo da operação é determinado pela quantidade de lotes (tempo máquina * quantidade de lotes). A quantidade de lote é determinada pela quantidade da operação dividida pela carga do lote informada no grupo de máquina. • Dep. Ferramenta: O tempo da operação dependerá da ferramenta que está sendo utilizada.
Data Liberação	É a data mais cedo que a operação pode iniciar, já considerando a programação de suas operações predecessoras pelo sequenciamento e liberação dos materiais. Além do turno de trabalho do Grupo de Máquina da operação.
Hora Liberação	É a hora mais cedo na data de liberação que a operação pode iniciar, já considerando a programação de suas operações predecessoras pelo sequenciamento e liberação dos materiais.

Predecessoras	Apresenta as operações predecessoras a operação analisada.
Sucessoras	Apresenta as operações sucessoras a operação analisada.
GM Restritivo	Indica se o grupo de máquina apresentado é RRC do cenário.
Processador GM	Apresenta o processador do grupo de máquina associado à operação.
Política	Exibe a política do item da ordem. Mais detalhes sobre a política do item, verificar na ajuda do programa Manutenção de Itens .
Nr Lote	Exibe o número do lote que será atendido pela operação, caso o item programe as operações por lote.
Estado	Exibe o estado da operação. • Não iniciada • Iniciada • Finalizada
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento onde a operação será realizada.

 **Componentes OCX**
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4GLTreeview a partir da Release 12.1.2307, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

p12

versao_12

manufatura

mdb

totvs_aps

consultas_aps

consulta_programacao_gm

db0419



Política de
privacidade

Termos
de uso