

Manutenção Componentes Onde-se-usa - EN0109

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção Componentes Onde-se-usa - EN0109

Visão Geral do Programa

Por intermédio deste programa, além da consulta, pode-se substituir, modificar ou eliminar o componente em todas as estruturas que este faz parte.

Manutenção Componentes Onde-se-usa

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção de um componente em todas as estruturas dos itens fabricados onde é utilizado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Eliminar/Desativar Componente em Todas Estruturas	Quando acionado, apresenta a tela de Eliminação de Estruturas Onde-se-usa (EN0109C), na qual é possível eliminar/desativar um componente em todas as estruturas onde é utilizado.
Modificar Componente em Todas Estruturas	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (EN0109E), para confirmar os dados que serão alterados, para assim, abrir a tela Alteração Estruturas Onde-se-usa (EN0109B), na qual é possível modificar um componente em todas as estruturas onde é utilizado. (Somente o componente válido na estrutura, na data atual do sistema, será alterado.)
Substituir Componentes em Todas Estruturas	Quando acionado, apresenta a tela de Substituição Componentes Onde-se-usa (EN0109A), na qual é possível a substituição de um componente em todas as estruturas onde é usado.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (EN0109G), na qual é possível selecionar as situações de itens que deseja visualizar.
Substituir	Quando acionado, permite a substituição de um componente unicamente na estrutura selecionada. Mais informações em: Substituição Componente Onde-se-Usa (EN0109A).
Modificar	Quando acionado, permite a modificação de um componente unicamente na estrutura selecionada. Mais informações em: Manutenção Estrutura (EN0105).
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar/desativar um componente unicamente na estrutura selecionada. Mais informações em: Eliminação Estrutura Onde-se-Usa (EN0109C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Componente	Exibe o componente a ser pesquisado.
Família	Exibe a família cadastrada para o componente.
Grupo Estoque	Exibe o grupo de estoque ao qual está vinculado o componente.

Situação	Exibe a situação do item selecionado. As opções possíveis são: - Ativo: informa que o item não está obsoleto. - Obsoleto Ordem Automática: informa que o item está parcialmente obsoleto (não são mais emitidas ordens automáticas de compra e de produção). - Obsoleto Todas as Ordens: informa que, além de parcialmente obsoleto, não é mais emitida nenhuma ordem, seja automática ou manual, porém, o material pode ser consumido normalmente. - Obsoleto Total: informa que o item é totalmente obsoleto (não é mais permitida a emissão de qualquer tipo de requisição, nem a criação de ordens e movimentações no estoque). Importante: Ainda que declarado como obsoleto, total ou parcialmente, o item pode voltar à situação de ativo. Essa característica permite a execução do controle manual de determinado item, quando necessário. Ele pode, posteriormente, retornar ao controle automático. Pode-se evitar a utilização do item na produção, informando nos parâmetros do item no módulo de Planejamento, que o item é obsoleto. Necessitando-se reutilizar o item, deve-se modificá-lo para ativo, para que ele não sofra nenhum procedimento até a liberação.
----------	---

Alteração Estrutura Onde-se-usa – EN0109B

Objetivo da tela:	Alterar o componente em todas as estruturas onde é usado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, se o campo Pedir Confirmação não estiver assinalado, confirma a alteração. Se o campo Pedir Confirmação estiver assinalado, apresenta a tela Confirmação Modificação Estrutura (EN0109D), na qual ainda é possível confirmar ou não a modificação sugerida para cada estrutura apresentada.
Dados	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Modificação Estrutura (EN0109E), na qual é possível selecionar os campos que deverão ser habilitados para alteração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Componente	Exibe o código/descrição do componente selecionado.
Item	Exibe o código/descrição do item selecionado. Importante: Esse campo é desabilitado quando a alteração for para todas as estruturas. Estará habilitado quando for para uma única estrutura.
Fantasma	Quando assinalado, considera o item como fantasma na estrutura. É criado apenas para documentar uma fase de montagem de outro item. O item fantasma não gera ordem de produção e não é mantido em estoque. Nota: O sistema normalmente não gera reservas para itens fantasma, pois itens fantasmas não são produzidos. Serão geradas as reservas dos componentes do item fantasma.
Veículo	Quando assinalado, considera o item como veículo na estrutura. Importante: Esse campo é desabilitado se o componente não possuir tipo de formulação igual a veículo.
Proporção	Inserir um percentual para ratear a quantidade de componente dentro de uma programação de produção. Acontece sempre que, em determinados produtos, existir a necessidade da utilização de mais de um componente de igual função dentro uma estrutura.
Fator Perda	Inserir o percentual sobre a quantidade da reserva do item que será perdida durante o processo produtivo. Ao ser informado este percentual, o sistema calcula automaticamente a quantidade líquida do material em função do percentual informado.
Quantidade Item	Inserir a quantidade bruta que será utilizada para a geração das reservas e consequentemente movimentação nos estoques.
Qtd Compon	Inserir a quantidade utilizada do componente para a estrutura.

	i Importante: Caso a quantidade utilizada seja negativa, o sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque. Esta informação é utilizada pelo campo "Tipo de Sobre".
Fator Conversão	Inserir o índice que será utilizado para conversão.
Local Montagem	Inserir a informação que determina em que parte do produto o componente deve ser agregado. Essa informação tem caráter gerencial.
Data Início/Término	Inserir as datas de início e fim. Durante o ciclo de vida de um produto existe a necessidade de haver constantes alterações na sua estrutura, procurando adaptá-lo às necessidades do momento. Por intermédio das datas de início (data que o item passa a ser efetivo) e de término (data que o item deixa de ser efetivo na sua estrutura de produto), é possível a documentação da evolução do produto no presente, passado e futuro, pois dependendo da faixa de datas escolhida para a consulta de sua estrutura, lista-se uma determinada versão de produto. Nos programas de consulta do módulo de Engenharia, o padrão é apresentar a versão do produto na data corrente. Colocando-se o ponto de interrogação "?" no campo "Data de corte" é possível ver a estrutura de produto completa.
Pedir Confirmação?	Quando assinalado, o sistema questiona o usuário a cada alteração efetuada, possibilitando a confirmação ou não da alteração em cada estrutura apresentada.
Altera lista?	Quando assinalado, a função executará a alteração também nas listas de componentes.

Parâmetros Modificação Estrutura – EN0109E

Objetivo da tela:	Selecionar os campos que deverão ser habilitados para alteração, na tela Alteração Estrutura Onde-se-usa (EN0109B).
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Todos	Quando acionado, seleciona todos os campos da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fator Perda	Quando assinalado, habilita o campo Fator de Perda na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Fantasma	Quando assinalado, habilita o campo Fantasma na Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Proporção	Quando assinalado, habilita o campo Proporção na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Quantidade	Quando assinalado, habilita os campos "Qtd Compon" e "Fator de Conversão" na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Local Montagem	Quando assinalado, habilita o campo Local Montagem na tela de Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Data Início	Quando assinalado, habilita o campo Data Início na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Data Término	Quando assinalado, habilita o campo Data Término na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Veículo	Quando assinalado, habilita o campo Veículo na tela Alteração Estrutura Onde-se-Usa (EN0109B).
Não verifica data validade	Quando assinalado, a rotina não irá considerar a data de validade da estrutura no momento de aplicar as modificações. Todos os itens serão modificados, independente de estarem válidos na estrutura ou não.

Parâmetros – EN0109G

Objetivo da tela:	Selecionar as situações de itens que se deseja visualizar.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mostra Itens com a situação	Assinalar as situações de itens a serem consideradas na visualização. As situações disponíveis são: • Ativo; • Obsoleto Ordens Automáticas; • Obsoleto Todas as Ordens; • Totalmente Obsoleto.

Substituição Componentes Onde-se-usa – EN0109A

Objetivo da tela:	Substituir um componente por outro em todas as estruturas onde ele é usado.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta a tela EN0109D, na qual é possível confirmar ou não a substituição do componente em cada estrutura apresentada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Componente Atual	Exibe o componente atual cadastrado na estrutura e que se pretende substituir.
Componente novo	Inserir o código do novo componente para substituição do atual.
Eliminar componente atual	Quando selecionado, o componente atual é eliminado da base quando for substituído pelo novo. O novo componente terá a data de início da validade igual a data atual do sistema. Importante: - Esse campo fica desabilitado quando for assinalada a opção de considerar o novo componente como veículo. - Quando o componente atual não for mais válido na estrutura, na data atual do sistema, então não será eliminado nem substituído.
Desativar componente atual	Quando selecionado, o componente atual é desativado sendo substituído pelo novo. Importante: Esse campo fica desabilitado quando for assinalada a opção de considerar o novo componente como veículo.
Veículo	Exibe e permite alterar o campo veículo (sim/não) para o novo componente se o item possuir esse tipo de formulação. Importante: Esse campo é desabilitado se o componente não possuir tipo de formulação igual a veículo.
Data validade	Exibe a data de validade da estrutura. Essa data não é alterada.
Pedir Confirmação	Quando assinalado, após o acionamento do botão OK, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da substituição do componente em cada estrutura. Mais informações em: Confirmação Modificações Estrutura. Importante: Esse campo fica desabilitado quando for assinalada a opção de considerar o novo componente como veículo.
Altera Listas de Componentes	Quando assinalado, altera as listas de componentes.
Item	Quando preenchido, determina a faixa inicial e final de códigos de itens, cujas estruturas serão alteradas. Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.
Família	Inserir a faixa inicial e final da família de itens que se deseja substituir. Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.
Família Comercial	Inserir a faixa inicial e final da família comercial de itens que se deseja substituir. Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.
Grupo Estoque	Inserir a faixa inicial e final do grupo de Estoque que se deseja substituir.

	Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.
Referência	Inserir o valor inicial e final (estabelecendo uma faixa) de códigos de referência que devem ser substituídos. Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.
Situação	Assinalar as situações de itens a serem consideradas na visualização. As situações disponíveis são: • Ativo; • Obsoleto Ordens Automáticas; • Obsoleto Todas as Ordens; • Totalmente Obsoleto. Importante: Esse campo não é utilizado para listas de materiais.

Confirmação Modificações Estrutura – EN0109D

Objetivo da tela:	Apresentar as estruturas onde o componente a ser substituído é utilizado, possibilitando a confirmação ou não da substituição em cada estrutura apresentada. Nota: Essa tela é apresentada ao acionar o botão OK, localizado na tela Substituição Componentes Onde-se-Usa, quando a opção Pedir Confirmação estiver assinalada.
--------------------------	--

Importante:
Se a opção Pedir Confirmação não estiver assinalada, a substituição será automática em todas as estruturas onde o componente é usado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Retirar	Quando acionado, permite retirar da seleção, estruturas nas quais não se deseja alterar o componente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Componente Modificado	Exibe o código e a descrição do componente atual cadastrado na estrutura e que se pretende substituir.

Manutenção Componentes Onde-se-usa – EN0109 – Pasta Onde-se-usa

Objetivo da tela: Substituir, eliminar ou modificar um componente numa única estrutura, sem habilitar parâmetros.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Substituir	Quando acionado, substitui o componente atual pelo novo componente sem habilitar o parâmetro. Mais informações em: Substituição Componentes Onde-se-usa (mesma tela acionada pelo botão Substituir Componentes em Todas Estruturas).
Modificar	Quando acionado, permite modificar os dados cadastrais do item no qual o componente é utilizado. Mais informações em: Manutenção Estrutura do Item (EN0105).
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o item no qual o componente é utilizado. Mais informações em: Eliminação Estrutura Onde-se-usa (EN0109C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Exibe os itens na qual o componente é utilizado.
Ref Item	Exibe a referência do item no qual o componente é utilizado. <i>📘 Importante:</i> Somente utilizado quando o item possuir controle de estoque por referência.
Sequência	Exibe a sequência do item cadastrado na estrutura.
Quantidade	Exibe a quantidade do item cadastrada na estrutura.
Um	Exibe a unidade de medida do item cadastrada na estrutura.
Prop	Exibe a proporção do item cadastrado na estrutura.
Início	Exibe a data de início de validade do item na estrutura.
Término	Exibe a data de término de validade do item na estrutura.

Eliminação Estrutura Onde-se-usa – EN0109C

Objetivo da tela:	Confirmar a exclusão do componente das estruturas onde-se-usa, estabelecendo parâmetros que regerão essa exclusão.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Eliminar componente	Quando selecionado, o componente atual é eliminado da base quando for substituído pelo novo, não restando histórico.
Desativar Componente	Quando selecionado, o componente atual é desativado, pela gravação da data de término de validade desse componente na estrutura, sendo substituído pelo novo que terá a mesma data gravada como início de validade.
Data Validade	Inserir a data de validade para o componente na estrutura. Esse campo só é habilitado se tiver sido escolhida a opção "Desativar Componente".
Pedir Confirmação?	Quando assinalado, antes de eliminar o componente da estrutura, o sistema pede a confirmação ao usuário.

Manutenção Componentes Onde-se-usa – EN0109 – Pasta Lista Compon

Objetivo da tela:	Substituir, modificar e eliminar as listas de componentes.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Substituir	Quando acionado, substitui o componente atual pelo novo componente sem habilitar o parâmetro. Mais informações em: Substituição Componentes Onde-se-usa (mesma tela acionada pelo botão Substituir Componentes em Todas Estruturas).
Modificar	Quando acionado, permite modificar os dados cadastrais do item no qual o componente é utilizado. Mais informações em: Itens Lista Componentes Incluir / Modificar – Manutenção Lista de Componentes (EN0103).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão do sistema solicitando a confirmação da eliminação da lista de componentes.

Pré-requisitos:

[Manutenção de Item \(CD0204\)](#)

[Manutenção Estrutura do Item \(EN0105\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Lista de Componentes](#)

[Manutenção Estrutura do Item \(EN0105\)](#)

[Manutenção Lista de Componentes \(EN0103\)](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [engenharia](#) [men](#)
[versao_12](#) [manutencao_componentes_onde_usa](#) [en0109](#)
[onde_se_usa](#) [componentes_onde_usa](#) [supply_ml_man_caps](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)