

Cálculo do CRP - PC0303

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Cálculo do CRP - PC0303


Visão Geral do Programa

O cálculo do CRP é efetuado por intermédio deste programa.

Cálculo CRP - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Gerar as necessidades de capacidade a nível de grupo de máquinas para atender ao plano de produção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Cálculo	Selecionar o tipo de alocação da carga, quando da execução do cálculo, se aloca nos extremos ou se utiliza a forma de carga distribuída. • Forward e Backward; • Distribuído. Se for parametrizado para alocar nos extremos, o MPC obedecerá o critério parametrizado para o item (backward ou forward). Se a opção selecionada for "distribuída", a carga será alocada de forma proporcional, de acordo com os prazos de execução da operação e dentro dos períodos que limitam o início e fim da ordem de produção. Exemplo: Ordem: 9785 Quantidade: 100 pçs Data início mais cedo: 01/01 Data término mais tarde: 05/01 Tempo de execução: 20h 
Data Início Cálculo	O valor digitado neste campo é diminuído da data atual e apresenta-se como a sugestão para a data de início do cálculo do CRP. Está diretamente relacionada com o campo "Horizonte Ordens em Atraso" na função de Parâmetros do CRP.
Data Final Cálculo	O valor digitado neste campo é somado a data atual e apresenta-se como a sugestão para a data final do cálculo do CRP. Está diretamente relacionada com o campo "Horizonte Carga Ordens" na função de Parâmetros do CRP.
Considera ordens iniciadas	Quando assinalado, são geradas operações no CRP para as ordens de produção iniciadas, obedecendo sempre a parametrização efetuada no momento do cálculo em que são selecionados quais os tipos de ordens que deverão ser consideradas para efeito de alocação de carga.
Considera ordens manutenção	Quando assinalado, as ordens de manutenção sofrem tratamento idêntico as ordens de produção. São geradas operações para o grupo de máquina motivo da manutenção e que possuem algum valor de carga para alocação. Para o CRP o tempo previsto para a realização da manutenção é carregado como se fosse uma operação produtiva.
Considera ordens planejadas	Quando assinalado, são geradas também pelo CRP operações para ordens planejadas pelo MRP, desde que parametrizado no programa "Cálculo do CRP" para considerar as ordens planejadas.
Considera tempo de preparação	Quando assinalado, será originada carga em função do tempo de preparação para cada operação.

Cálculo CRP - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a sua forma de execução.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Executando Cálculos de Verificação de Capacidade dos Recursos](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpc](#)
[planejamento_capacidade](#) [calculo_crp](#) [pc0303](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso