

Relatório Ressuprimento Nível a Nível - PL0404

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Relatório Ressuprimento Nível a Nível - PL0404

Visão Geral do Programa

Permite a geração da listagem dos componentes de um item, com os ressuprimentos de cada componente, acumulado pelo total. Ao final do relatório de componentes de um item, é listado o item-pai, apresentando também os ressuprimentos, ressuprimento total e as quantidades totais dos tempos de operações.

O ressuprimento do item é acumulado da seguinte maneira: **Ressuprimento Acumulado = Ressuprimento do Item + maior ressuprimento de seus componentes.**

Para a geração deste relatório, devem ser informadas as datas de corte válidas para as estruturas e para as operações, significando que somente são consideradas as estruturas e as operações com datas de início menor ou igual as datas de corte, e com datas de término maiores que as datas de corte.

Listagem Ressup. Acum. Nível a Nível – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Filtrar, por faixas, as informações a serem consideradas na emissão do relatório. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para exibição no relatório.
--------------------------	--

Listagem Ressup. Acum. Nível a Nível – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Determinar os tipos de informações a serem considerados na geração do relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considerar até o Nível:	Inserir o número de níveis desejados para o relatório. Por definição o sistema está limitado a um máximo de 30 níveis, valor assumido como padrão.
Número de Unidades a Considerar	Inserir a quantidade de unidades do item a ser considerada para o relatório.
Data da Estrutura	Inserir a data de corte da estrutura.
Data das Operações	Inserir a data de corte para acesso às operações.
Considerar itens fabricados?	Quando assinalado considera na listagem os itens fabricados.
Considerar itens comprados?	Quando assinalado considera na listagem os itens comprados.

Listagem Ressup. Acum. Nível a Nível – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Inserir, alterar e retirar tabelas de itens para o relatório, bem como salvar e recuperar uma tabela salva em outras execuções.
--------------------------	---

Listagem Ressup. Acum. Nível a Nível – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	--

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpl](#)
[planejamento_producao](#) [relatorio_ressuprimento_nivel_nivel](#)
[pl0404](#) [versao_12](#)