


Ciclo do Plano Mestre de Produção

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Ciclo do Plano Mestre de Produção

Ciclo do Plano Mestre



Processo:	Descrição:
Preparação das Informações	Neste processo são preparadas as informações básicas para o funcionamento do módulo. Para mais detalhes, ver Preparação das Informações .
Previsão de Vendas automática	O ciclo do Plano Mestre tem início informando se a previsão de vendas a ser considerada no cálculo, deve ser gerada de forma manual ou automática pelo sistema. ❗ Importante: - O Datasul-EMS possui um módulo de Previsão de Vendas, que através da análise dos históricos de pedidos, faturamento ou estoque, determina as quantidades dos itens para os períodos informados. - Se o cliente não possuir o módulo de Previsão de Vendas, pode-se gerar esta previsão manualmente pelo próprio módulo do MPS.
Gera Previsão de Vendas	Para mais detalhes, ver Geração Automática da Previsão de Vendas (PV0305) . Para a geração manual, ver Manutenção da Previsão de Vendas (CD1105) .
Ajusta Previsão de Vendas	Após gerada a previsão de vendas pode-se ajustá-la conforme a necessidade. Para mais detalhes, ver função Manutenção da Previsão de Vendas, pasta Item Botão Ajuste.
Carga do Plano Mestre	Com o ajuste da previsão de vendas é feita então a carga do Plano Mestre. Detalhes, ver função Cálculo do Plano Mestre, Botão Alocação Carga. Da mesma forma, sendo a geração da Previsão de Vendas automática, esta pode também ser ajustada, e em seguida carregado o Plano Mestre. Nesta carga, o sistema lê as informações sobre os itens (saldos, ordens, pedidos, entre outros) e o perfil de capacidade dos produtos.
Cálculo 1º Nível	Como o Plano Mestre trabalha em dois níveis, ou seja, 1º nível "Produto" e 2º nível "Itens", inicialmente pode ser calculado o primeiro nível. Para mais detalhes, ver Cálculo do Plano Mestre (PM0501) .
Ajuste do Plano/Recursos	Após o cálculo do plano, é feita uma consulta aos recursos críticos para verificar a situação da carga alocada. Para mais detalhes, ver Ajuste do Plano Mestre (PM0507) .
Cálculo 2º Nível	Se os recursos estiverem com a sua carga alocada sem nenhum problema, passa-se então para o cálculo do 2º nível, ou seja, a alocação da carga para os itens.

	O sistema permite também realizar alocações de carga nos 2 últimos níveis simultaneamente. Caso hajam problemas na alocação da carga para os recursos, pode-se ajustar o plano de diferentes maneiras: • Alterando a capacidade dos recursos para adequá-los as necessidades, ou realizar um nivelamento de carga transferindo a carga do recurso sem capacidade para recursos com capacidade disponível. • Uma outra forma de ajustar a demanda de recursos do plano é realizando transferências de quantidades planejadas ou quantidades a serem atendidas de um período para outro, sendo que a necessidade de recursos seria ajustada em função das transferências de carga realizadas. Importante: Os cálculos do 1º e 2º nível, podem ser realizados simultaneamente.
Geração Plano de Produção	Estando os recursos críticos sem problemas, pode-se então gerar o plano de produção que irá alimentar o MRP. Para mais detalhes, ver Cálculo do Plano Mestre, Botão Geração Plano de Produção. Importante: O MRP deve ser de cada estabelecimento caso o Plano mestre seja corporativo.

Importante:

Quando o Plano Mestre for corporativo, o sistema disponibiliza uma função para determinar as metas de produção para cada estabelecimento considerado no plano.

Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpm](#)
[plano_mestre_de_producao](#)
[ciclo_do_plano_mestre_de_producao](#) [p12](#) [versao_12](#)