

Manutenção dos Parâmetros do MPS - PM0310

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção dos Parâmetros do MPS - PM0310

Visão Geral do Programa

Permite manter as variáveis que devem ser informadas para utilização no Módulo do Plano Mestre de Produção.

Parâmetros MPS

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Parâmetros MPS, é possível manter as variáveis que devem ser informadas para a utilização.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Estabelecimento	Para mais detalhes, ver a função Parâmetros MPS, Botão Estabelecimento.
Distribuição	Para mais detalhes, ver a função Parâmetros MPS, Botão Distribuição.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento para o qual esta sendo gerado o Plano Mestre.
Calendário	Inserir o calendário genérico que se deseja utilizar como padrão para o módulo do Plano Mestre.
Plano MPS para ATP	Inserir o número do plano do MPS onde deve ser calculado o ATP (Available to Promise). Os sistemas de Pedidos e Cotações devem atualizar as quantidades ATP deste plano. Para mais detalhes, ver Reservas ATP (PM0311) . Se não for informado nenhum plano, o sistema de Pedidos e Cotações não se integra ao MPS de maneira on-line.
Considera cotações para ATP	Informar se o sistema deve considerar cotações para o cálculo de ATP.
Variação sequência Recursos	Inserir a variação numérica das sequências de recursos que se deseja utilizar como padrão para o Módulo Plano Mestre.

Botão Estabelecimento

Objetivo da tela:	Ao acionar Botão Estabelecimento, é possível definir quais estabelecimentos devem ser considerados pelo plano mestre (quando parametrizado que o plano é para alguns estabelecimentos), além de identificar quais estabelecimentos são de fabricação e quais são ponto de distribuição.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Identifica todos os estabelecimentos da empresa implantados.
Estabelecimento MPM	Identifica todos os estabelecimentos considerados pelo Plano Mestre.
Estabelecimento Fabricação	Quando assinalado identifica que o estabelecimento selecionado é de "Fabricação".  Importante: - Os estabelecimentos que não sejam de fabricação, não terão capacidade para recursos não corporativos. - Quando não assinalado identifica que o estabelecimento é considerado como um ponto de distribuição.

Botão Distribuição

Objetivo da tela:	Ao acionar o Botão Distribuição, o usuário define uma matriz de distâncias ou fator de custo entre os estabelecimentos considerados no módulo. Esta matriz vai auxiliar o cálculo do plano mestre e definir qual o estabelecimento que vai produzir (o que e quando), enviando para o respectivo estabelecimento o cálculo de Metas de fabricação ou distribuição (Para mais detalhes, ver Ajuste do Plano - Pasta Produto Botão Metas).
--------------------------	---

Importante:
Este cálculo é em relação a previsão de vendas (demanda) recebida e capacidade disponível de cada fábrica e ponto de distribuição.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Origem/Destino	Apresenta uma matriz identificando os estabelecimentos de origem e destino (fábrica e ponto de distribuição). O usuário deve informar um fator de distância ou fator de custo de transferência de material entre os estabelecimentos à serem considerados na distribuição das capacidades. No momento de definir as metas de distribuição, considerar somente para os itens parametrizados para critério de cálculo para produção por distribuição e capacidade.

Botão Detalhe

Objetivo da tela: Ao acionar o Botão Detalhe é apresentado qual é o estabelecimento de origem e destino.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mpm](#)
[plano_mestre_de_producao](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_mpm](#)
[manutencao_dos_parametros_do_mps](#) [pm0310](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)