

# Rastreabilidade de Fábrica - SF0715


⌚ Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

## Rastreabilidade de Fábrica - SF0715

### Visão Geral do Programa

Com base em uma distribuição de saldos, é possível visualizar a rastreabilidade de saldos de ordens de compra/produção, saldo em estoque e pedidos.

**ⓘ Importante:**  
Esta funcionalidade somente estará disponível se estiver em uso o processo de alocação de atividades no módulo Chão de Fábrica e o mesmo tiver executado a rotina de PEGGING da Regra de Alocação utilizada pela empresa.



- Legenda:**
- Item Selecionado
  - Origem
  - Destino

### Rastreabilidade de Fábrica

**Objetivo da tela:** Nesta tela é possível visualizar a rastreabilidade de saldos de ordens de compra/produção, saldo em estoque e pedidos.

**Outras Ações/Ações Relacionadas:**

| Ação:                 | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atualizar             | Quando acionado, inicia o processo de rastreabilidade de fábrica, buscando os dados do item segundo a regra especificada. O mesmo pode ser executado de forma on-line ou utilizar dados salvos pela rotina de geração de rastreabilidade (ponto de corte).                                                                                                                                                             |
| Expande/Contrai       | Quando acionado, dependendo da situação da árvore da visão, irá expandir ou contrair todos os nós da visão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento             | Permite inserir o código do item, pedido, ordem de produção, ordem de compra para análise de rastreabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de Documento     | Permite especificar o tipo do documento que deve ser selecionado, podendo ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedido de Venda</li><li>• Ordem de Compra</li><li>• Ordem de Produção</li><li>• Saldo em Estoque</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| Exibe Detalhe         | Quando estiver selecionado, a funcionalidade apresenta a tela com as duas áreas distintas: área de Visão, na qual é apresentada a visão da <i>árvore da visão</i> e a área de detalhes, onde são apresentados os detalhes da estrutura da árvore selecionada.<br><br>Quando não selecionado, apresenta apenas a área de visão da árvore com seus campos associados, permitindo uma visualização maximizada dessa área. |
| Destino Para Origem   | Partindo de uma Ordem de Produção, Pedido, Reserva de Saldo Manual, o sistema procura os saldos (Saldo de Estoque e Ordem de Compra/Produção), que irão alimentar estas saídas de estoque (Saídas).                                                                                                                                                                                                                    |
| Origem Para Destino   | Partindo de uma Matéria Prima, Ordem de Compra/Produção ou Saldo em Estoque, a funcionalidade irá alimentar quais ordens de produção estarão consumindo estes saldos. (Entradas).                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exportação da Visão   | Quando acionado, apresenta a tela Exportação Visão - SF0715B, na qual é possível além de gerar a visão, definir o destino da mesma.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exportação do Detalhe | Quando acionado, irá gerar uma planilha Excel com os dados do detalhe da consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parâmetros            | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros - SF0715A, onde é possível selecionar os parâmetros de consulta dentre os disponíveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detalhe               | Quando acionado, apresenta os dados relacionados ao documento selecionado, permitindo uma visão mais ampla sobre o mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Parâmetros - Pasta Regra

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Nesta tela é possível selecionar se a regra a ser utilizada deverá considerar a última atualização ou se será utilizada de forma on-line, mostrando as características da regra selecionada. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:            | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rastreabilidade   | Permite selecionar a forma de consulta da rastreabilidade, podendo ser:<br><br>On-Line: Executa a rotina somente para os itens/pedidos/ordens de produção/ordens de compra especificados, com os dados atualizados de forma on-line (instante atual).<br><br>Última Atualização: Executa a rotina com os dados que foram salvos na última confirmação da rotina de alocação de atividades.<br><br>Simulação: Trabalhando de forma integrada com a função Alocação de Atividades - SF0314, será apresentada a rastreabilidade que foi apenas simulada e não confirmada. |
| Regra de Alocação | Permite selecionar a Regra de Alocação e o respectivo processo de alocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Narrativa         | Apresenta a narrativa da Regra de Alocação selecionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Parâmetros - Pasta Atributos

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Nesta tela é possível selecionar quais campos estarão visíveis na tela Rastreabilidade de Fábrica na área de Visão. Para alterar a co |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Exportação Visão

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Exportação da Visão, localizado na tela Rastreabilidade de Fábrica. Nesta tela é possível |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **Componentes OCX**  
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4glTreeView e TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2403, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização.

 Macro desconhecida:'rate'