

Monitoramento de Indicadores de Fábrica - SF0420

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Monitoramento de Indicadores de Fábrica - SF0420

Visão Geral do Programa

Após a definição dos planos de monitoramento é necessário inicializar o serviço de monitoramento que ficará responsável pela execução do plano. Neste plano de monitoramento é definida a recorrência da geração do indicador e a sua fórmula de cálculo, ao gerar o indicador o sistema verifica em qual faixa o mesmo se encontra e efetua as devidas ações conforme parametrização.

Objetivo da tela:	Nesta tela é possível estabelecer limites de seleção do plano de monitoramento.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano de Monitoramento	Inserir uma faixa de planos para monitoramento que serão executados, com o objetivo de poder balancear a carga entre os servidores RPW disponíveis.

Monitoramento de Indicadores de Fábrica - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Nesta tela é possível estabelecer parâmetros para definir se o plano é do tipo de execução manual (quando não existe horário pré-definido para execução) ou se o processo deve ser executado após a realização de atividades manuais (por exemplo: após o apontamento de produção, o cliente pode rodar a rotina).
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Monitoramento Manual	Quando assinalado determina que todos os planos do tipo manual que estão na faixa de seleção serão executados.
Monitoramento Batch	Quando assinalado determina que todos os planos do tipo batch que estão na faixa de seleção serão executados.
Reprocessa período	Quando assinalado determina que todos os indicadores gerados a partir da data retroativa serão recalculados.
Data Corte	Inserir a data e hora do início do reprocessamento.  Importante: Esse campo somente é habilitado quando acionado o parâmetro reprocessa período.
Dispara alerta em reprocessamento	Quando assinalado determina que mesmo em um reprocessamento de indicadores, o mesmo deve gerar os alertas de produção.

Monitoramento de Indicadores de Fábrica – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao selecionar a pasta Impressão, localizada na tela Dispatch-List/Picking-List. Nessa tela é possível estabelecer destino e forma de impressão do relatório.
-------------------	--

 Macro desconhecida:'rate'

