

Apontamento Dispatch List - SF0310

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Apontamento Dispatch List - SF0310

Visão Geral do Programa

O objetivo da Interface de Apontamento Dispatch List (Lista de Despacho), é facilitar o reporte de vários splits que estão sendo executados em sequência, e permite apontar as paradas de produção entre os reportes de operação.

Essa função além de ser acessada pelo menu, também pode ser acionada pelo botão Reportar localizado na Função Apontamento do Chão de Fábrica – SF0308, quando mais de um split estiver marcado, e a Interface de Reporte definida no Grupo de Máquina for igual a zero.

Uma das características importantes desse programa é que os dados são editáveis tanto pelo browse superior quanto pelo painel inferior do programa, sendo que sempre são exibidas no painel inferior as informações referentes ao registro selecionado no browse, o qual pode ser um reporte de split ou de parada.

Importante:

Na confirmação de um reporte com mais de uma ordem/operação, se estiver parametrizado para solicitar as informações de utilização, será apresentada a tela [Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311](#), na qual é possível interferir no reporte, alterando o técnico e/ou as quantidades utilizadas (Utilização), para propagação da utilização para toda a estrutura.

Caso não esteja parametrizado para solicitar a utilização, o sistema considera a utilização dos equipamentos no centro de trabalho.

Reporte Dispatch List – Reporte de Split de Operação

Objetivo da tela: Esta tela é apresentada ao selecionar a função Apontamento Dispatch List.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Reporte Produção – CP0311A da Função Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311 , onde é possível definir como será dado baixa nas reservas e selecionar se deve ser informado localização de saída do estoque.
Busca Splits disponíveis para Reporte	Quando acionado, apresenta a tela Busca Splits Disponíveis – SF0310A, onde é possível selecionar os splits disponíveis para reporte, pelos filtros de estado, item, ordem, número de splits e quantidade disponível.
Mover o registro para cima	Quando acionado, permite movimentar o reporte para cima na lista, seja de operação ou parada, movendo as datas e horas de início e término conforme o tempo de processamento.  Importante: Essa característica somente será possível ser realizada para grupos de máquinas que possuem o tipo de processador Monoprocesso. Caso se deseje o mesmo comportamento para os outros tipos de processadores, será necessário ativar a função Hora Sequenciada, assinalando o campo "Hora Sequenciada".
Mover o registro para baixo	Quando acionado, permite movimentar o reporte para baixo na lista, seja de operação ou parada, movendo as datas e horas de início e término conforme o tempo de processamento.  Importante: Essa característica somente será possível ser realizada para grupos de máquinas que possuem o tipo de processador Monoprocesso. Caso se deseje o mesmo comportamento para os outros tipos de processadores, será necessário ativar a função Hora Sequenciada, assinalando o campo "Hora Sequenciada".
Detalhar Movimento	Quando acionado, permite definir opções extras de reporte pela Apontamento Unitário - SF0309 . Quando acionado, serão realizados os seguintes procedimentos: - Identificar o Grupo de Máquina do Split. - Identificado o Split, será verificado a interface de Reporte definida no Grupo de Máquina. Caso seja zero, ele executa a Função Apontamento Unitário (SF0309), permitindo a modificação dos dados padrões, caso contrário, ele executa a interface definida no grupo de máquina. Importante:

	 Será possível definir características extras somente para os movimentos de reporte de operação.
Detalha Split de Operação	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Split de Operação (SF0308B) , que traz uma consulta contendo informações relativas ao Item, Ordem de Produção, Split de Operação e Alocação do Split.
Incluir Reporte de Split de Operação	Quando acionado, permite incluir um novo reporte, será disponibilizado a digitação / busca de atividades de um novo registro na parte inferior da interface. Ao finalizar a digitação estará disponível na relação superior da interface.
Excluir Reporte de Split de Operação	Quando acionado, permite excluir o reporte de operação informada na interface.
Incluir Reporte de Parada do Centro de Trabalho	Quando acionado, permite incluir uma nova parada.
Excluir Reporte de Parada do Centro de Trabalho	Quando acionado, permite excluir a parada informada na interface.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho da ordem de produção. Permite selecionar ou informar outros centros de trabalho.
Sequência	Exibe a sequência do split de operação assinalado na relação, ao ser incluso um novo split é incrementado automaticamente.
Ordem Produção	Inserir o número da ordem de produção, o código de operação e o código do split
Item Fabricado	Inserir o código do item fabricado.
Roteiro	Inserir o código do roteiro associado ao item selecionado.
Equipe Produção / Operador	Inserir o código e a descrição do operador ou responsável pelo reporte, conforme o especificado no centro de trabalho do split. Reporta MOB – Não Reporta – campo desabilitado. Operador – campo de operador disponível. Equipe – campo de equipe disponível.
Código MOB	Inserir o código da Mão-de-Obra utilizada.  Importante: Somente disponível quando o parâmetro do centro de trabalho indica que Reporte MOB igual a Operador ou Equipe.
Ferramenta	Inserir o código e a descrição da ferramenta utilizada.
Início / Fim Preparação	Inserir o início e o fim para preparação da ferramenta (formato: dd/mm/aa hh:mm).
Início / Fim Split	Inserir o início e o fim do split (formato: dd/mm/aa hh:mm).
Início / Fim Contador	Inserir numeração inicial e final do contador.
Prevista	Exibe a quantidade prevista do split de operação.
Aprovada	Inserir a quantidade aprovada do split de operação.
Motivo Padrão	Incluir o código do motivo de refugo/retrabalho padrão. Para as quantidades informadas de refugo/retrabalho será usado inicialmente o motivo informado neste campo. Caso se deseje informar mais de um motivo e distribuir as quantidades entre os motivos, pode-se acessar o botão Detalhar Movimento, e efetuar a distribuição pela pasta Refugo.
Retrabalho	Inserir a quantidade de itens para retrabalho do split de operação.
Refugada	Inserir a quantidade de itens refugo do split de operação.
Total	Exibe a quantidade total do reporte, somatória das quantidades Aprovada, Retrabalho e Refugada.
Hora Sequenciada	Quando assinalado, permite movimentar o reporte de operação ou parada para tipos de processadores diferentes de Monoprocesso e o término da atividade anterior será igual ao início da próxima, com objetivo de facilitar o apontamento das tarefas.
Mais Ações	Selecionar outras ações para desempenho das funcionalidades do programa. As opções disponíveis são: Rateio de Horas: quando selecionada, permite o rateio de horas, mais detalhes na tela Rateio de Horas (SF0310B).

Buscar Splits Disponíveis – SF0310A

Objetivo da tela: Nessa tela é possível buscar splits disponíveis para reporte pelos filtros definidos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:																																				
Ordem	Permite selecionar número de ordem de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo número de ordem de produção esteja dentro dessa faixa.																																				
Item	Permite selecionar código do item que está sendo produzido inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de item esteja dentro dessa faixa.																																				
Referência	Permite selecionar código de referência inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de referência esteja dentro dessa faixa.																																				
Iniciados	Quando assinalado, indica que serão selecionados splits cujo estado seja igual a Iniciado.																																				
Programados	Quando assinalado, indica que serão selecionados splits cujo estado seja igual a Programado.																																				
Liberados	Quando assinalado, indica que serão selecionados splits cujo estado seja igual a Liberado.																																				
Num. Máx	Inserir o número máximo de splits que serão retornados para reporte.																																				
Qtd desejada p/ reporte Item/Operação	Inserir a quantidade de splits para reporte por item/operação. Exemplo: Quantidade desejada para reporte item/operação = 1000 Splits disponíveis: <table><tr><th>Ordem</th><th>Item</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th></tr><tr><td>10</td><td>A</td><td>10</td><td>300</td></tr><tr><td>11</td><td>A</td><td>10</td><td>400</td></tr><tr><td>12</td><td>A</td><td>10</td><td>300</td></tr><tr><td>13</td><td>A</td><td>10</td><td>500</td></tr></table> Splits que serão retornados: <table><tr><th>Ordem</th><th>Item</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th></tr><tr><td>10</td><td>A</td><td>10</td><td>300</td></tr><tr><td>11</td><td>A</td><td>10</td><td>400</td></tr><tr><td>12</td><td>A</td><td>10</td><td>300</td></tr></table>	Ordem	Item	Operação	Quantidade	10	A	10	300	11	A	10	400	12	A	10	300	13	A	10	500	Ordem	Item	Operação	Quantidade	10	A	10	300	11	A	10	400	12	A	10	300
Ordem	Item	Operação	Quantidade																																		
10	A	10	300																																		
11	A	10	400																																		
12	A	10	300																																		
13	A	10	500																																		
Ordem	Item	Operação	Quantidade																																		
10	A	10	300																																		
11	A	10	400																																		
12	A	10	300																																		

Rateio de Horas – SF0310B

Objetivo da tela: Nessa tela o sistema sumariza as operações que estão no dispatch e encontra as horas atuais de setup e operação, depois deste processo de sumarização o usuário poderá informar um número de horas totais tanto de setup quanto de operação e esta nova hora será rateada entre as operações

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Horas Setup	Exibe as horas de Setup, atuais e as novas determinadas pelo sistema.
Horas Operação	Exibe a quantidade atual de tempo de operação e permite informar uma nova quantidade de horas para operação.

Reporte Dispatch List – Reporte de Paradas

Objetivo da tela: Nessa tela poderão ser incluídas e excluídas paradas de produção, o usuário ao digitar data e hora fim da operação, sua sucessora terá a data e hora de início recalculada, facilitando o processo de apontamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho da ordem de produção.

Sequência	Exibe a sequência do split de operação assinalado na elação, ao ser incluso um novo split é incrementado automaticamente.
Manutenção Programada	Inserir o número da ordem de produção, o código de operação e o código do split.
Início Parada	Inserir data e horário de início da parada.
Fim Parada	Inserir data e horário de fim da parada.
Tempo Útil	Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, em função das informações dos campos Início Parada e Fim Parada.
Parada	Inserir o código e a descrição da parada do centro de trabalho.
Ordem Manutenção	Inserir o código da ordem de produção.

Pré-Requisitos:

- Manutenção_Ferramentas_Produção_-_CD0124
- Manutenção Centro de Trabalho
- Manutenção Grupo Máquina SFC
- Manutenção Interface Reporte

Conteúdos Relacionados:

- Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311
- Apontamento Unitário - SF0309
- Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311
- Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia apontamento_dispatch_list sf0310
manufatura chao_de_fabrica sfc versao_12



Política de
privacidade Termos
de uso