

Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas - OF0606

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas - OF0606



Visão Geral do Programa

Permitir a emissão de demonstrativos de estornos de crédito de IPI, por saídas isentas.

 **Importante:**
Para a emissão deste demonstrativo, devem ser atendidas as seguintes condições básicas:

- o módulo de Engenharia deve estar implantado por intermédio da pasta Módulo, função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101);
- os valores, de última entrada dos itens de matéria-prima, devem estar atualizados no recebimento, seja por meio do próprio módulo (do Sistema Datasul EMS), seja por digitação das informações por meio da função Manutenção de Valores Fiscais de Última Entrada dos Itens para Estorno (OF0307);

 **Nota:**
Caso o Cliente não possua implantado o módulo de Engenharia, o Valor de Estorno deve ser informado manualmente, por intermédio da função Manutenção de Valores Fiscais de Última Entrada dos Itens para Estorno (OF0307).

- a data do documento fiscal deve estar dentro do período informado na opção seleção;
- o campo Estorna IPI na função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606) deve estar habilitado para estorno.

Tela Estorno Crédito IPI – Saídas Isentas – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas no estorno de crédito de IPI.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Inserir uma faixa de datas dos períodos dos documentos a serem considerados no estorno de crédito do IPI.

Tela Estorno Crédito IPI – Saídas Isentas – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração do estorno de crédito do IPI.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento a ser considerado na elaboração do relatório de Estorno Crédito IPI – Saídas Isentas.
Usa a unidade do FISCO	Quando assinalado, indica que as quantidades serão convertidas conforme a unidade definida pelo fisco e informada na função Itens para Faturamento.
Lista componentes com valor igual a zero	Quando assinalado, indica que serão listados os componentes da estrutura que possuem valor igual a zero.
Tipo da Apuração IPI	Selecionar o tipo de apuração de IPI a ser considerado para geração do estorno dos créditos de IPI. As opções disponíveis são: - Normal, considera todos itens dos documentos, independentemente do seu tipo de apuração. - Decencial, considera somente os itens dos documentos que tenha a apuração definida como decencial; - Quinzenal, considera somente os itens dos documentos que tenha a apuração definida como quinzenal.

Tela Estorno Crédito IPI – Saídas Isentas – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar as formas de apresentação da listagem do estorno de crédito do IPI.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. (Veja Opções de Destino).
Execução	Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. (Veja Formas de Execução).

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[estorno_de_credito_de_ipi_por_saidas_isentas](#) [of0606](#) [mof](#)
[obrigacoes_fiscais](#) [versao_12](#) [v12](#)