

Manutenção Prodepe/GIAF - OF0666

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Manutenção Prodepe/GIAF - OF0666



Visão Geral do Programa

Permitir a inclusão, por estabelecimento e período, das informações para geração das linhas:

- "8505: GIAF - Benefícios Fiscais": registra informações de cadastro dos benefícios fiscais;
- "8560: GIAF - Saldos da Apuração Incentivada": registra os resultados da apuração incentivada;
- "8570/1960: GIAF 1 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido)": registra o valor do incentivo Prodepe;
- "8580/1970: GIAF 3 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subsequente)": registra o valor do incentivo Prodepe Importação;
- "8585/1975: GIAF 3 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota)": registra etapas do incentivo Prodepe Importação;
- "8590/1980: GIAF 4 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/ Saídas)": registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuição

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8505

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão, por estabelecimento e período, das informações para geração das linhas: • "8505: GIAF - Benefícios Fiscais": registra informações de cadastro dos benefícios fiscais; • "8560: GIAF - Saldos da Apuração Incentivada": registra os resultados da apuração incentivada; • "8570/1960: GIAF 1 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido)": registra o valor do incentivo Prodepe; • "8580/1970: GIAF 3 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subsequente)": registra o valor do incentivo Prodepe Importação; • "8585/1975: GIAF 3 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota)": registra etapas do incentivo Prodepe Importação; • "8590/1980: GIAF 4 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/ Saídas)": registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuição
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite inserir as informações dos benefícios fiscais. Para mais detalhes, verificar a tela SEF2 PE – OF0666A.
Modificar	Quando acionado, permite alterar informações dos benefícios fiscais.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar os registros que não devem ser considerados no momento da geração do arquivo magnético.
Ajuste	Quando acionado, permite manter dados referentes aos ajustes dos benefícios fiscais. Para mais detalhes, verificar a tela SEF2 PE – OF0666G.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF - OF0666A

Objetivo da tela:	Solicita as informações para geração da Linha "8505: GIAF - Benefícios Fiscais".
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento referente ao movimento.
Dt Inicial	Inserir a faixa do período do movimento.
Ind Enquad Benef	Selecionar o indicador do enquadramento do benefício. As opções disponíveis são • Indústria (crédito presumido); • Importação (diferimento e crédito presumido); • Central de distribuição (qtd-entradas e saídas).
Nº Decreto Concessivo Benefício	Inserir o número do decreto concessivo do benefício.

Ind Natureza	Selecionar o indicador da natureza do benefício. As opções disponíveis são: • Implantação; • Migração; • Isonomia; • Ampliação; • Manutenção; • Revitalização; • Renovação; • Prorrogação; • Outro.
Data Decreto Concessivo	Inserir a data do decreto concessivo.
Cobrança ICMS Mínimo	Quando assinalado, indica a cobrança do ICMS mínimo.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – OF0666G

Objetivo da tela:	Permite inserir as informações que irão compor a "Linha 8510: GIAF - Ajustes do Benefício" - Bloco 8: Informações Complementares da SEFAZ/UF.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Decreto	Inserir o número do decreto de ajuste do benefício.
Ind Natureza Benefic	Indicador da natureza do ajuste do benefício. As opções disponíveis são: • Implantação; • Migração; • Isonomia; • Ampliação; • Manutenção; • Revitalização; • Renovação; • Prorrogação; • Outro.
Dt Decreto Ajuste	Inserir a data do decreto de ajuste do benefício.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8560

Objetivo da tela:	Solicita as informações para geração da Linha "8560: GIAF - Saldos da Apuração Incentivada".
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
VI Crédito ICMS Entrada	01 - Inserir o valor do crédito do ICMS das entradas, por sub-apuração.
VI Outros Créditos	05 - Inserir o valor dos outros créditos, por sub-apuração.
VI Estornos Débito	06 - Inserir o valor dos estornos de débito, por sub-apuração.
VI Saldo Credor Período Anterior	07 - Inserir o valor do saldo credor do período anterior, por sub-apuração.
VI Total Créditos (01+05+06+07)	08 - Inserir o valor total dos créditos (01 + 05 + 06 + 07), por sub-apuração.
VI Débito ICMS Saídas e Prestações	09 - Inserir o valor do débito do ICMS das saídas e prestações, por sub-apuração.
VI Outros Débitos	10 - Inserir o valor dos outros débitos, por sub-apuração.
VI Estorno Crédito	11 - Inserir o valor dos estornos de crédito, por sub-apuração.
VI Total Débitos (09+10+11)	12 - Inserir o valor total dos débitos (09 + 10 + 11), por sub-apuração.
Valor Saldo Credor a transportar para período seguinte (08-12)	13 - Inserir o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte (08 - 12), por sub-apuração.

VI Saldo Devedor (12-08)	14 - Inserir o valor do saldo devedor (12 - 08), por sub-apuração.
--------------------------	--

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8570/1960

	Count
Total	

Pivot Table settings

Row labels

Column labels

Calculated column

Solicita as informações para geração da Linha "8570/1960: GIAF 1 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido)".

Operation type

Count

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Indicador Sub-Apuração	Inserir o indicador da sub-apuração por tipo de benefício
Percent Créd Presumido	Inserir o percentual de crédito presumido
Saídas Não Incentivadas	Inserir o valor de saídas não incentivadas de PI.
Saídas Incentivadas	Inserir o valor de saídas incentivadas de PI.
Saídas Incent Fora Nordeste	Inserir o valor de saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Saldo ICMS Antes Deduc	Saldo devedor do ICMS depois das deduções do Prodepe. Campo desabilitado para cálculo automático. Saldo ICMS Após Deduc = Saldo ICMS Antes Deduc - Deduc Incentivo Indústria
Saldo ICMS Incentivado	Inserir o valor de saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de PI.
Créd Incent Fora Nordeste	Inserir o valor de crédito presumido nas saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Saldo Relativo Fora Nordeste	Saldo devedor relativo à faixa incentivada de PI após o crédito presumido nas saídas para fora do Nordeste
Créd Presumido	Inserir o valor de crédito presumido do Prodepe.
Deduc Incentivo Indústria	Valor de dedução de incentivo do Prodepe Indústria (crédito presumido). Campo desabilitado para cálculo automático. Deduc Incentivo Indústria = Créd Incent Fora Nordeste + Créd Presumido.
Saldo ICMS Após Deduc	Inserir o valor de saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8580/1970

Objetivo da tela:	Solicita as informações para geração da Linha "8580: GIAF 3 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subsequente)".
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Indicador Sub-Apuração	Inserir o indicador da sub-apuração por tipo de benefício
Importação com ICMS Diferido	Inserir os valores de importação com ICMS diferido.

ICMS Diferido	Inserir os valores do ICMS diferido nas importações.
Saídas Não Incentivadas	Inserir as saídas não incentivadas de PI.
Percentual Incent Fora UF	Inserir o percentual de incentivo nas saídas para fora do estado.
Saídas Incent Fora UF	Inserir as saídas incentivadas de PI para fora do Estado.
ICMS Saída Incent Fora UF	Inserir o valor ICMS das saídas incentivadas de PI para fora do Estado.
Créd Presumido Fora UF	Inserir o crédito presumido nas saídas do Estado, dedução de incentivo Prodepe Importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente), quando somado ao valor dos créditos presumidos nas saídas internas.
SaldoICMS Antes Deduc	Inserir o saldo devedor do ICMS.
Saldo ICMS Após Deduc	Inserir o saldo a recolher após deduções Prodepe.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8585/1975

Objetivo da tela:	Solicita as informações para geração da Linha "8585: GIAF 3 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota)".
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ind. Alíquota	Inserir o indicador da alíquota da faixa de incentivo, conforme a seguir: 1- Até 7% (3,5 % sobre as importações-base); 2- Acima 7%, até 12% (6,0 % sobre as importações-base); 3- Acima de 12%, até 17% (8,0 % sobre as importações-base); 4- Acima de 17% (10,0 % sobre as importações-base).
Aliq importações-base	Alíquota incidente sobre as importações-base Valores Válidos: [3,50; 6,00; 8,00; 10,00]
Saídas Incentivadas	Inserir o valor saídas incentivadas de PI.
Base Créd. Presumido	Inserir o valor das Importações-base para o crédito presumido Prodepe
Créd Presumido Saídas	Inserir o valor do crédito presumido nas saídas internas.

Tela Manutenção Prodepe/GIAF – Pasta 8590/1980

Objetivo da tela:	Solicita as informações para geração da Linha "8590: GIAF 4 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/Saídas)".
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Indicador Sub-Apuração	Inserir o indicador da sub-apuração por tipo de benefício
Percentual Entradas	Inserir o valor Entradas (percentual de incentivo).
Entradas Não Incentivadas	Inserir o valor entradas não incentivadas de PI.
Entradas Incentivadas	Inserir o valor entradas incentivadas de PI.
Percentual Saídas	Inserir o valor saídas (percentual de incentivo).
Saídas Não Incentivadas	Inserir o valor saídas não incentivadas de PI.
Saídas Incentivadas	Inserir o valor saídas incentivadas de PI.

Saldo ICMS Antes Deduc	Inserir o saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe (PI e itens não incentivados).
Cred. Presumido Entrada	Inserir o valor crédito presumido nas entradas incentivadas de PI.
Cred. Presumido Saída	Inserir o valor crédito presumido nas saídas incentivadas de PI.
Deduc Incent Distribuição	Dedução de incentivo do Prodepe Central de Distribuição (entradas/saídas). Campo desabilitado para cálculo automático. Deduc Incent Distribuição = Créd Presumido Entrada + Créd Presumido Saída
Saldo ICMS Após Deduc	Saldo devedor do ICMS depois das deduções do Prodepe. Campo desabilitado para cálculo automático Saldo ICMS Após Deduc = Saldo ICMS Antes Deduc - Deduc Incent Distribuição
Índice Recolhimento	Inserir o índice de recolhimento da central de distribuição.
Valor Frete CIF	Inserir o valor do frete CIF.
Valor Frete FOB	Inserir o valor do frete FOB.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)[sef2_pe_-_manutencao_prodepe_giaf](#)[of0666](#)[mof](#)[obrigacoes_fiscais](#)[versao_12](#)[v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso