

Parâmetros Gerais - RI0112

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Parâmetros Gerais - RI0112

Visão Geral do Programa

A função Parâmetros Gerais permite a implementação de informações e definição de padrões necessários para a utilização do módulo Recuperação de Impostos do Imobilizado. Por intermédio desse programa, é possível definir os módulos do Datasul-EMS que se integram com o Recuperação de Impostos.

Gerais

Objetivo da tela:	Permitir o registro dos parâmetros indispensáveis para a emissão dos livros fiscais e, também, a definição dos parâmetros de integração do módulo Recuperação de Impostos com os produtos do Datasul-EMS 2 e com o módulo Ativo Fixo do produto Datasul-EMS 5.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento correspondente à emissão de livros fiscais.
Principal	Indica o estabelecimento que será o principal, habilitando as informações referentes ao Diário Auxiliar.  Importante: Apenas um estabelecimento poderá ser o principal.
Número Máximo de Páginas	Inserir o número máximo de páginas para o livro fiscal.
Ult. Num. Ordem Ficha	Exibe o último número da ordem da ficha emitida pela função Demonstrativo de Apropriação de Crédito CIAP 102 (RI0401) .
Termo Abertura Diário	Selecionar o código do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do Recuperador de Impostos.
Termo Encer Diário	Selecionar o código do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do Recuperador de Impostos.
Pag Inicial Diário	Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do Recuperador de Impostos.
Pag Final Diário	Inserir o número da página final do livro Diário Auxiliar do Recuperador de Impostos.
Próxima Pag Diário	Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente.
Utiliza Correção Moeda Alternativa	Quando assinalado define se o estabelecimento trabalha com Moeda alternativa, habilitando os parâmetros e funções relacionadas à rotina de conversão.  Importante: Se o parâmetro estiver desmarcado todas as funções serão desabilitadas.
Reinicializa Página Mensal	Quando assinalado, indica que os livros fiscais são encerrados mensalmente, independente dos números de páginas definidos.
Reinicializa Página Após Encerramento	Quando assinalado, após o encerramento dos livros fiscais, um novo livro é iniciado, reiniciando a numeração das páginas.  Importante: Quando não assinalado, é dada a continuidade à numeração mesmo após o encerramento do mês. Somente inicia um novo livro, quando for preenchido o número de páginas parametrizado.
Atualiza Data de Início de Crédito	Quando assinalado, indica a atualização da data de início de crédito.  Importante: Essa informação é utilizada nos bens que são gerados no módulo de Recuperação de Impostos por intermédio de requisições do estoque para ordens de produção ou manutenção.

Gera no Ativo/Patrimônio para Ordens Reportadas?	Quando assinalado, indica que o bem no Ativo é gerado após a atualização dos dados da Manutenção Industrial e Produção no módulo de Recuperação de Impostos. Importante: Esse parâmetro deve estar desmarcado quando o bem no ativo for criado manualmente. Nesse o caso, deve-se, após a atualização do Reporte, informar manualmente o número e a sequência do bem, por intermédio da função Inclusão de Bens (RI0202).
Integra com o EMS	Quando selecionado, é possível parametrizar os módulos que se integrarão com o Recuperação de Impostos. Importante: Os campos de parametrização de integração dos módulos do Datasul-EMS serão habilitados apenas quando o campo Integra com o EMS estiver marcado.
RI Integrado com	Selecionar o módulo que será integrado ao Recuperação de Impostos. As opções disponíveis são: • Faturamento; • Recebimento; • Obrigações Fiscais; • Investimentos; • Produção; • Manutenção Industrial; • Estoque; • Financeiro. Importante: Ao selecionar a opção Financeiro serão habilitadas as opções de integração com os módulos do Financeiro.
Financeiro	Selecionar o produto do Financeiro que será integrado ao Recuperação de Impostos. As opções disponíveis são: • Ativo EMS 5; • Patrimônio EMS 2.
Unidade de Negocio	Quando assinalado, determina que o módulo Recuperação de Impostos efetua a contabilização por unidade de negócio.
Unidade de Negócio Padrão	Inserir a unidade de negócio padrão que o sistema irá considerar caso algum lançamento/bem não tiver relacionada a nenhuma unidade de negócio. Nota: Será obrigatório informar esse campo se o campo "Unidade de Negócio" estiver assinalado.
Gerar Bem Patrim SPED	Quando assinalado, indica que para esse bem será gerado o "código do patrimônio" ou o "código do identificador do bem no MRI".
Integra Valor ICMS Majorado FCP	Define no momento da integração do módulo de Recebimento com o módulo de Recuperação de Impostos, se os valores/alíquotas de ICMS serão ou não majorados. Nota: O default do parâmetro será sim. Conforme regra atual do sistema onde os valores eram majorados.
Integra Valor ICMS Antecipado	Define no momento da integração do módulo de Recebimento com módulo de Recuperação de Impostos, se os valores de ICMS Antecipado serão ou não integrados no MRI, quando o documento não apresentar valores / alíquota de ICMS. Nota: O default do parâmetro será não. Conforme regra atual do sistema onde os valores não eram integrados.

Conteúdos Relacionados:

[Estabelecimentos \(RI0101\)](#)

Macro desconhecida:'rate'

