

Cadastro Parâmetros Frota - AB0101

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Cadastro Parâmetros Frota - AB0101

Visão Geral do Programa

Os parâmetros são utilizados para adequar o sistema dentro da realidade da empresa.

Cadastro Parâmetros Frota – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Verificar os parâmetros utilizados pelo sistema de Manutenção de Frotas.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Máximo Equipamentos Controlados	Exibe o máximo de equipamentos que podem ser controlados no sistema de Manutenção de Frotas.
Equipamentos Cadastrados	Exibe a quantidade de equipamentos que já estão cadastrados no sistema.  Nota: Somente são contados os equipamentos ativos e motorizados.
Código	Exibe o código gerado pelo sistema para a identificação dos parâmetros que serão modificados.
Valor	Exibe a descrição que é fornecida pelo sistema para que usuário possa analisar o que será modificado.
Código	Exibe o valor do parâmetro que será tratado pelo sistema.

 **Nota:**
Ao entrar no programa, são gerados os valores dos parâmetros. Caso já existam, não são sobrepostos. O programa que gera os parâmetros para usuário é o <AB0101a.p> e é nele que são definidas as descrições e os nomes dos parâmetros.

Manutenção Parâmetros

Objetivo da tela:	Efetuar a manutenção dos parâmetros utilizados pelo sistema de Manutenção de Frotas.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código e a descrição gerada pelo sistema para a identificação dos parâmetros que serão modificados.
Valor Parâmetro	Exibe o valor do parâmetro que será tratado pelo sistema.
Descrição Completa	Exibe a descrição completa (help) sobre a funcionalidade do campo.

Na tabela a seguir, estão descritos os elementos da pasta Parâmetros:

Código	Descrição Campo	Descrição Completa	Tipo
1	% Tempo T.O. Antes Prazo	% Tempo Troca Óleo / Filtro antes do prazo para considerar desperdício.	Valor (Decimal)
2	% Remonta Máxima (Desperdício)	% Remonta em Função da Capacidade de Compartimento (Compartimentos cuja remonta é normal) para considerar desperdício.	Valor (Decimal)
3	% Aceitação Entre Sulcos	% Aceitação de diferença entre maior sulco e menor no mesmo pneu.	Valor (Decimal)
4	% Aceitação Sulco Pneus Mesmo Eixo	% Aceitação de diferença entre sulco médio entre pneus no mesmo eixo.	Valor (Decimal)
5	% Desvio Consumo Pneu (Desperdício)	% Desvio máximo entre consumo real de pneu e padrão para não considerar desperdício na utilização.	Valor (Decimal)

6	% Desvio Consumo Pneu (Ganho)	% Desvio máximo entre consumo real de pneu e padrão para não considerar ganho na utilização.	Valor (Decimal)
7	Habilita Motorista Apontamento Abastecimento	Habilita o motorista no apontamento dos abastecimentos.	Sim / Não
8	Busca Atividade Equipamentos em Abastecimento	Busca atividade padrão do equipamento no apontamento dos abastecimentos / lubrificações.	Sim / Não
9	Habilita Trajeto Apontamento Abastecimento	Habilita trajeto no apontamento dos abastecimentos / lubrificações.	Sim / Não
10	Tipo Valorização Combustível / Lubrificação	Tipo de indicador para cálculo dos valores de combustível / trocas de óleo: Label: Tipo Valorização Combustível / Lubrificação.	1 = Não Busca Valor do EMS 2 = Valor médio do material 3 = Valor da última entrada.
11	Consistir Fichas Abastecimento e Lubrificação	Consistir Fichas Abastecimento e Lubrificação.	1 = Consiste ON-LINE 2 = Consiste em batch
12	Tipo Preventiva	Tipo de "Chamada" da manutenção preventiva.	Percurso / Calendário
13	Unidade Transporte	Tipo da unidade de transporte dos veículos (Ex. "Tonelada", "Caixas", "M3 Madeira", etc.).	Caracter
14	% Aceitação Consumo Combustível	% Aceitação de diferença entre consumo padrão e consumo real para cálculo de quilometragem.	Valor (Decimal)
15	% Desvio Consumo Combustível (Desperdício)	% Desvio máximo entre consumo real de combustível e padrão para não considerar desperdício na utilização.	Valor (Decimal)
16	% Desvio Consumo Combustível (Ganho)	% Desvio máximo entre consumo real de combustível e padrão para não considerar ganho na utilização.	Valor (Decimal)
17	Evento Troca Óleo	Código do evento para troca de óleo.	Caracter
18	Evento Remonta Óleo	Código do evento para remonta de óleo.	Caracter
19	Evento Aviso Problemas	Código do evento para Aviso Problemas.	Caracter
20	Código Subsistema Contador.	Código Subsistema Contador.	Caracter
21	Tipo Manutenção Corretiva	Código Tipo Manutenção Corretiva Padrão.	Inteiro
22	% Tolerância Remonta Motor	% Tolerância para Geração Eventos quando Remonta Motor for Maior que Padrão	Valor (Decimal)
23	Subsistema Tanque Combustível	Código Subsistema Para Tanque Combustível.	Caracter
24	Habilita Localização Origem Pneus	Habilita Localização Origem (Empresa, Equipamento, Posição e Estabelecimento) no Apontamento de Serviços dos Pneus.	Sim / Não
25	Atualiza Apontamento Pneu on-line	Atualiza Apontamento Pneu on-line.	Sim / Não
26	Atualiza Durabilidade Pneu on-line.	Atualiza Durabilidade Pneu on-line.	Sim / Não
27	Tipo Manutenção Preventiva Padrão	Tipo Manutenção Preventiva Padrão.	Inteiro
28	Habilita Funcionário Ficha Pneus	Habilita código do funcionário da manutenção no apontamento de movimento de pneus.	Sim / Não
29	Subsistema Padrão	Subsistema padrão para programação de Eventos.	Caracter
30	Empresa Padrão	Código Empresa padrão para sugestão em equipamentos e funcionários.	Inteiro
31	% Desvio Durabilidade Componente (Desperdício)	% Diferença entre durabilidade componente real e estimada (para considerar desperdício).	Valor (Decimal)
32	% Desvio Durabilidade Componente (Economia)	% Diferença entre durabilidade componente real e estimada (para considerar economia).	Valor (Decimal)
33	% Desvio Reporte Horas (desperdício).	% Diferença entre tempo reportado e tempo padrão (para considerar desperdício).	Valor (Decimal)
34	% Desvio Reporte Horas (economia).	% Diferença entre tempo reportado e tempo padrão (para considerar economia).	Valor (Decimal)

35	Tipo Integração Patrimônio	Indica o Tipo de Integração com o Módulo de Patrimônio. ⚠ Nota: Este parâmetro quando selecionado, desabilita o botão "Alterar", para que a integração seja habilitada pela função Manutenção Parâmetros Integração (AB0116).	Não Integra Integra EMS 2
36	Gera Percurso do Implemento igual ao do Equipamento.	Gera percurso do implemento igual ao do equipamento.	Sim / Não
37	Motorista Padrão	Código do Motorista padrão quando OM for gerar apontamento de lubrificação.	Caracter
38	Trajeto Padrão	Código do Trajeto padrão quando OM for gerar apontamento de lubrificação.	Caracter
39	Cria Tarefa Automática na OM	Cria Tarefa automática na ordem de manutenção.	Sim / Não
40	Evento de Amostra de Óleo	Evento utilizado na geração automática da ficha de amostra de óleo.	Valor (decimal)
41	Evento Padrão de Transferência	Evento utilizado na Transferência de Estabelecimento dos Componentes.	Valor (decimal)
42	Sequência das Tarefas e Plano OM	Sequência numérica das tarefas de Planos e Ordem de Manutenção.	Valor (inteiro)
43	C.Custo Componente = C.Custo Equipamento	Indica se centro custo do componente será atualizado com centro custo do Equipamento após uma manutenção.	Sim / Não
44	Habilita Alteração Ficha Integrada	Indica se será possível realizar alterações em Fichas provenientes de integração com outros módulos.	Sim / Não
45	Data controle garantia de componentes	Indica a data para validação da garantia de componentes.	Valor
46	Causa de Desativação	Ao gerar ficha automática com situação inativa, coloca a causa da desativação no movimento.	Caracter
47	Inativa automaticamente partes do equipamento.	Quando selecionado, inativa automaticamente as partes do equipamento, caso este for inativado.	Sim / Não ⚠ Nota: Utilizado pelo AB0138 e AB0139 quando inativa o equipamento.
48	Valorizar Frotas após Produção.	Permite que o médio de Frotas seja calculado após o cálculo do médio da produção.	Sim / Não
49	Calcula Durabilidade Pneus	Indica qual o tipo de contador será utilizado para calcular a durabilidade dos pneus.	Primário / Secundário ⚠ Nota: Utilizado apenas para equipamentos que controlam contador secundário.
50	Calcula Manutenções Lubrificação	Indica qual o tipo de contador será utilizado para calcular os períodos de manutenção das lubrificações.	Primário / Secundário ⚠ Nota: Utilizado apenas para equipamentos que controlam contador secundário.
51	Cria OM automática para os implementos	Cria OM automática para os implementos dos equipamentos.	Sim / Não
52	Busca Empresa e Estabel. do Funcionário.	Busca Empresa e Estabelecimento do Funcionário.	Sim / Não
53	Atualiza Fichas.	Consiste todas as fichas do equipamento a partir da ficha anterior a que está sendo incluída.	Sim / Não

54	Permite Movimentar Pneus na Mesma Posição	Define se o sistema permite movimentar pneus para uma posição que já contém outro pneu.	Permite Sem Avisar Avisa e Permite Não Permite
55	Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento	Permite diferenciar as contas dos combustíveis e lubrificantes da ficha de abastecimento, facilitando assim a visualizações e divisões desses gastos. Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.	Sim / Não
56	Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302)	No Apointamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302), quando o evento informado em tela for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na funcionalidade Parâmetros de Frota (AB0101), será exibida uma mensagem de alerta, informando a importância do preenchimento do campo Causa, para uma futura rastreabilidade da causa de uma remonta de óleo.	Sim / Não
58	Data Segurança Ficha Abastecimento/Lubrificação	Quando selecionado, não permite a inclusão ou a atualização de fichas com data inferior à data do último médio fechado. Programas que utilizam esse parâmetro: - AB0302 - Apointamento Abastecimento/Lubrificação - AB0306 - Abastecimento - AB0401 - Consiste/Atualiza Apointamentos - AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações	Sim / Não

Cadastro Parâmetros Frota – Pasta Módulos

Objetivo da tela:	Definir os módulos que são utilizados para adequar o sistema dentro da realidade da empresa.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Quando acionado, permite parametrizar se o módulo estará implantado (sim), ou se não estará implantado (não).
Impressão	Quando acionado, apresenta a tela AB0101D, que permite imprimir todos os cadastros registrados no sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código do módulo.
Descrição	Exibe a descrição do módulo do sistema de Manutenção Frotas.
Implantado	Quando assinalado, indica se o módulo está ou não implantado no sistema.

Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino e a impressão do relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Máximo Equipamentos Controlados	Quando assinalado, gera no relatório a quantidade máxima de equipamentos controlados.
Equipamentos Cadastrados	Quando assinalado, gera no relatório a quantidade de equipamentos cadastrados.
Imprimir Parâmetros	Quando assinalado, gera no relatório a parametrização selecionada.
Imprimir Módulos	Quando assinalado, gera no relatório os módulos parametrizados como Sim.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Parâmetros Integração \(AB0116\)](#)

[Apointamento Abastecimento/Lubrificação \(AB0302\)](#)

[Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)

