

Manutenção Grupo Equipamento - AB0107

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Grupo Equipamento - AB0107

Visão Geral do Programa

São agrupamentos de equipamentos de acordo com sua característica principal de operação.

O relacionamento entre subsistema e grupo de equipamento é utilizado nos módulos Manutenção Mecânica e de Componentes.

No módulo Manutenção Mecânica, o sistema verificará, no momento da manutenção em um determinado subsistema, se o grupo de equipamento possui relacionamento. Caso não encontre, não permitirá a manutenção.

Esta consistência é realizada para que não sejam realizadas manutenções em subsistemas não pertencentes ao grupo de equipamento. Por exemplo, se o subsistema “Cardan” não estiver relacionado ao grupo de equipamento “Utilitário”, o sistema não permitirá abertura de uma tarefa para realizar manutenção em “Cardan” em um veículo do tipo “Utilitário”.

Caso o sistema esteja integrando com Agroindústria, este cadastro estará gerando a mensagem [Geração de Mensagem EAI – Função Manutenção Grupo Equipamento](#).

Manutenção Grupo Equipamento

Objetivo da tela:	Cadastrar grupos nos quais os equipamentos estarão relacionados, permitindo uma visão consolidada dos equipamentos (sintética), podendo posteriormente consultar inventário, manutenções pendentes e custos por grupo.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Grupo Equipamento (AB0107A).
Copia Subsistemas dos Grupos	Quando acionado, apresenta a tela Cópia Subsistema entre Grupos (AB0107C).
Incluir / Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamento Grupo x Subsistema (AB0107B).

Manutenção Grupo Equipamento - AB0107A

Objetivo da tela:	Cadastrar grupos nos quais os equipamentos estarão relacionados.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Equipamento	Inserir o código e a descrição do grupo de equipamento.

Cópia Subsistema entre Grupos - AB0107C

Objetivo da tela:	Efetuar a cópia de subsistemas entre os grupos de origem e destino.
-------------------	---

 **Nota:**
Não há restrição para exclusão de um relacionamento entre grupo de equipamento e subsistema. Esta pode ser feita a qualquer momento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Origem	Inserir o código e a descrição do grupo origem, já sugerido pelo sistema.
Grupo Destino	Inserir o código e a descrição do grupo destino.
Sobrepôr se já existir	Quando assinalado, o programa modificará a quantidade de componentes máximos para o subsistema do grupo destino se já existir o mesmo registro no grupo origem. Quando desmarcado, o sistema deixará os valores originais (caso já exista o registro do grupo origem no grupo destino).

Relacionamento Grupo x Subsistema - AB0107B

Objetivo da tela:	Efetuar o relacionamento do grupo de equipamento com o subsistema.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Equipamento	Exibe o código e a descrição do grupo de equipamento.
Subsistema	Inserir o código e a descrição do subsistema para relacionamento com o grupo.
Quantidade Máxima	Inserir a quantidade máxima de componentes que o grupo de equipamento pode possuir do subsistema. Exemplo: No grupo de equipamento Cavalo Mecânico, o subsistema Bateria pode ter 2 componentes no máximo. Este mesmo subsistema no grupo Utilitário deve estar como 1. ⚠ Nota: Este campo é utilizado no módulo Componentes, no qual o sistema alertará ao usuário quando este tentar implantar mais de X componentes de um mesmo subsistema em um equipamento.
Uso Estimado	Inserir uma estimativa de uso do subsistema em unidades pelo Grupo de Equipamento.
Dias Estimados	Inserir um número de dias estimados para o uso do subsistema pelo Grupo de Equipamento.
Antecipação	Inserir o valor em unidades para a antecipação do uso estimado, ou seja, em quantas unidades antes do vencimento o subsistema terá seu status alterada para “A vencer”.
Dias Antecipação	Inserir o valor em dias para a antecipação do uso estimado, ou seja em quantos dias antes do vencimento o subsistema terá seu status alterado para “A vencer”
Garantia	Inserir a garantia em unidades para o uso do subsistema pelo Grupo de Equipamento.
Dias Garantia	Informa o número de dias de garantia para o uso do subsistema pelo Grupo de Equipamento.

Pré-requisitos:

Manutenção em Subsistemas – Pasta Subsistema (AB0122)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)

[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)

[manutencao_grupo_equipamento](#) [ab0107](#) [grupo_equipamento](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso