

Manutenção Postos Combustíveis - AB0118

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Postos Combustíveis - AB0118

Visão Geral do Programa

O posto é o local onde o equipamento abasteceu, realizou uma troca de óleo ou filtro. Pode ser um posto físico (posto de abastecimento), pode ser um caminhão comboio, ou ainda uma rampa de lubrificação.

O posto define as informações de estabelecimento e depósito para as integrações das fichas de abastecimento e lubrificação com o estoque.

Quando o posto for próprio, o sistema permite que sejam cadastradas as bombas de combustível relacionadas ao posto.

Dessa forma, é possível realizar o controle de leitura de bomba comparando o valor da diferença entre duas leituras com o total de saídas realizadas para os equipamentos.

No momento do abastecimento em posto próprio, sempre será solicitada a bomba em que foi realizada o abastecimento.

Manutenção Postos Combustíveis

Objetivo da tela:	Apresentar os postos de combustíveis onde foram realizados os abastecimentos e as bombas e tipos de materiais utilizados.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Posto	Exibe o código e a descrição do posto de combustível.
Tipo Posto	Exibe se o posto é próprio ou de terceiros.
Bomba	Exibe o número da bomba.
Material	Exibe o código do tipo de material que a bomba utiliza.
Controla Leitura	Exibe se controla ou não a leitura de bombas.

Manutenção Posto Combustível - AB0118A

Objetivo da tela:	Cadastrar os postos de combustíveis próprios e de terceiros nos quais podem estar apontando os abastecimentos e lubrificações.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Posto	Inserir o código e a descrição do posto.
Empresa	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da empresa a qual o posto está relacionado. No caso de postos de terceiros, informar qual empresa que mais acessou o posto.
Estabelecimento	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do estabelecimento relacionado ao posto. Quando o posto for próprio, o sistema utilizará este estabelecimento para requisitar automaticamente o material aplicado no veículo. Quando posto for de terceiros, informar o estabelecimento mais próximo ou que possui mais contato com o posto.
Depósito	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do depósito (do estoque) relacionado ao posto. Quando o posto for próprio, será utilizado este depósito para fornecer requisição aos materiais aplicados no veículo. Quando for posto de terceiros, é tratado como uma informação de documentação.
Tipo Posto	Selecionar o tipo de posto. Quando for próprio, o sistema permite requisitar automaticamente do estoque os materiais (combustíveis e lubrificantes) aplicados nos equipamentos. Quando for de terceiros, o sistema habilitará o valor do material no apontamento para que seja informado exatamente o valor gasto.
Emitente	Inserir o código e a descrição do emitente relacionado ao posto, quando for de terceiros. Quando o posto for próprio, o campo não será habilitado.

Manutenção Bomba Combustível - AB0118B

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter as bombas de combustíveis. Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir ou Modificar, na tela Manutenção Postos Combustíveis – Pasta Bomba.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Posto	Exibe o código e a descrição do posto selecionado.
Bomba	Inserir o código da bomba de combustível.
Tipo Material	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do tipo de material relacionado com a bomba de combustível.
Tipo Controle	Selecionar se há controle de leitura de bomba ou não. - Não Controla Leitura; - Controla Leitura. ⚠ Nota: Quando selecionado que controla leitura de bomba, é possível lançar as leituras de bomba no programa Leitura Bomba / Aferição / Transferência (AB0301). Posteriormente, é possível comparar a diferença entre duas leituras de bomba com as saídas para os equipamentos.

Pré-requisitos

- Manutenção de Empresa (CD0104)
- Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602)
- Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)
[manutencao_postos_combustiveis](#) [ab0118](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)