

Inativação Equipamento - AB0139

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Inativação Equipamento - AB0139

Visão Geral do Programa

Nesta função é possível inativar os equipamentos que são controlados no sistema de Manutenção de Frota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento.
Equipamento	Exibe o código do equipamento.
Descrição	Exibe a descrição do modelo do equipamento.
Tipo Equipamento	Exibe se o equipamento é ou não motorizado. - Motorizado: Identifica equipamentos que controlam abastecimentos. - Não Motorizado: Identifica implementos, ou outros equipamentos que não controlam abastecimentos.
Situação	Inserir o código da situação do equipamento.
Descrição	Exibe a descrição da situação do equipamento.
Data Situação	Inserir a data em que o equipamento foi inativado.  Nota: Esta data é habilitada apenas quando é informada uma situação do tipo inativa.

Pergunta

Objetivo da tela:	Ao modificar a situação do equipamento para um tipo “Inativo”, ao confirmar esta alteração, será realizada a seguinte pergunta ao usuário, caso no parâmetro 47 da função Parâmetros Frota (AB0101) estiver selecionado como ‘SIM’, caso esteja selecionado como ‘NÃO’, a inativação dos componentes e pneus terá que ser feita manualmente.
--------------------------	--

Caso a resposta da pergunta for:

- Não: A alteração será cancelada e o equipamento e seus pneus e componentes não sofrerão alteração da situação.
- Sim: Realizará a inativação do equipamento e será apresentada a tela Inativação Componentes/Pneus onde será possível gerar uma ficha de inativação para cada componente e pneu relacionado ao equipamento.

Inativação Componentes/Pneus

Objetivo da tela:	Efetuar a inativação dos equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Exibe o código da empresa, do equipamento e a descrição do equipamento.
Data Desativação	Exibe a data e a hora da desativação dos pneus e dos componentes.
Serviço (Pneus)	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do serviço a ser realizado no pneu.
Causa (Pneus)	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da causa do serviço a ser realizado no pneu.
Situação (Pneus)	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da situação do pneu.  Nota: A situação deve ser do tipo “Inativo”.
Entra na Média Durabilidade	Quando assinalado, o pneu entra na média durabilidade.

Data Situação	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição.
Causa (Componente)	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da causa da desativação a ser realizado no componente.
Situação (Componente)	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da situação do componente.  Nota: A situação deve ser do tipo "Inativo".

 **Nota:**
Para **"Componentes"**, será criada uma ficha de transferência na função Movimentação Componentes (CO0301).

Para **"Pneus"**, será criada uma ficha de transferência da função Apontamento Movimento Pneus (PN0301), utilizando o Serviço de transferência utilizado nas movimentações de histórico de estabelecimento do equipamento da função Parâmetros Pneus (PN0101).

Ao reativar um equipamento, as fichas de inativação dos pneus e componentes serão automaticamente eliminadas, reativando assim os pneus.

Pré-requisitos

- Manutenção Equipamento Frota (AB0138)
- Manutenção Situação (AB0117)
- Cadastro Parâmetros Frota (AB0101)

Conteúdos Relacionados:

- Movimentação Componentes (CO0301)
- Apontamento Movimento Pneus (PN0301)
- Parâmetros Pneus (PN0101)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

mab

abastecimento_lubrificacao

versao_12

inativacao_equipamento

ab0139