

Importação Cadastros Básicos - AB0706

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Importação Cadastros Básicos - AB0706

Visão Geral do Programa

Permite que sejam importados alguns cadastros básicos do sistema de Manutenção de Frota, sejam eles de abastecimento e lubrificação, manutenção mecânica, pneus, equipamentos e outros.

Caso o sistema esteja integrando com agroindústria, as mensagens a seguir serão geradas:

[Geração de Mensagem EAI – Função Cadastro de Marcas](#)

[Geração de Mensagem EAI – Função Cadastro Modelo – Equipamento/Componente](#)

[Geração de Mensagem EAI – Função Manutenção Atividades](#)

[Geração de Mensagem EAI – Função Manutenção Grupo Equipamento](#)

[Geração de Mensagem EAI – Função Manutenção Estrutura Mecânica](#)

Importação Cadastros Básicos – Pasta Abast/lubrif

Objetivo da tela:	Importar por intermédio de arquivos textos os cadastros básicos do sistema de Abastecimento e Lubrificação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Valida Parâmetros	Quando assinalado, verifica a existência dos parâmetros obrigatórios do sistema, assim como a implantação de módulos aos quais o sistema de manutenção de frota se integra: São validados os parâmetros dos módulos: • Manutenção Industrial: Verifica se os parâmetros já estão cadastrados, se sim, apenas os valida, caso contrário, cadastra os parâmetros automaticamente no sistema. • Controle de Produção: Verifica se os parâmetros já estão cadastrados, se sim, apenas os valida, caso contrário, cadastra os parâmetros automaticamente no sistema. • Custos: Se os parâmetros do módulo de custos estiverem cadastrados, realiza a validação, caso contrário, informa que os parâmetros não estão cadastrados. Caso módulo não esteja implantado, exibe a mensagem "Módulo Custos não implantado". • Compras: Se os parâmetros do módulo Compras estiverem cadastrados, realiza a validação, caso contrário, informa que os parâmetros não estão cadastrados. Caso o módulo não esteja implantado, exibe a mensagem "Módulo de Compras não implantado". • Estoque: Se os parâmetros do módulo Estoque estiverem cadastrados, realiza a validação, caso contrário, informa que os parâmetros não estão cadastrados. Caso o módulo não esteja implantado, exibe a mensagem "Módulo de Estoque não implantado".
Cria Unidades de Medida Padrão	Quando assinalado, cria as unidades de medida padrões do EMS: • L – Litros. • ML – Mililitros. • KM – Quilometragem. • H – Horas. • KG – Quilos. • GR – Gramas.
Cria TAG Padrão	• Se não existir uma TAG padrão, cria a mesma: Código = BRANCO. Descrição = "TAG PADRÃO". Estabelecimento = Código do Estabelecimento que foi informado em tela. Centro de Custo = Código do Centro de Custo informado em tela. Tipo de Nível = 999. • Se os parâmetros do MI não existirem, cria estes em branco. • Se o Tipo de Nível TAG 999 não existir, cria este com a descrição "Equipamento".
Estabelecimento TAG	Inserir o estabelecimento que será cadastrado na TAG padrão.  Nota: Campo habilitado quando o parâmetro Cria TAG Padrão estiver assinalado.

Centro Custo TAG	Inserir o centro de custo que será cadastrado na TAG padrão.  Nota: Campo habilitado quando o parâmetro Cria TAG Padrão estiver assinalado.
Atividades	Quando assinalado, importa do arquivo fr001.txt os cadastros de atividades.
Trajetos	Quando assinalado, importa do arquivo fr028.txt os cadastros de trajetos.
Características	Quando assinalado, importa do arquivo fr098.txt os cadastros de características dos equipamentos.
Compartimentos Óleo / Filtros	Quando assinalado, importa do arquivo fr003.txt os cadastros de compartimentos de óleo e filtros.
Estrutura Mecânica	Quando assinalado, importa do arquivo fr009.txt os cadastros de estrutura mecânica.
Sistema Mecânico	Quando assinalado, importa do arquivo fr023.txt os cadastros de sistema mecânico.
Subsistema	Quando assinalado, importa do arquivo fr025.txt os cadastros de subsistema.
Integr. Cargos	Quando assinalado, importa do arquivo fr107.txt os cadastros de integração de cargos.
Situação	Quando assinalado, importa do arquivo fr024.txt o cadastro de situações do equipamento.
Grupo Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr011.txt o cadastro do grupo de equipamento.
Relac Grp Eqpto X Sub-Sist	Quando assinalado, importa do arquivo fr008.txt o cadastro de relação grupo equipamento x subsistema.
Posto Abastecimento	Quando assinalado, importa do arquivo fr021.txt o cadastro de posto de abastecimento.
Bomba	Quando assinalado, importa do arquivo fr002.txt o cadastro de bombas do posto de abastecimento.
Tipo Material	Quando assinalado, importa do arquivo fr026.txt o cadastro de tipos de material.
Tipo Mat. X Item Estoque	Quando assinalado, importa do arquivo fr027.txt o cadastro de relacionamento do tipo de material com o item de estoque.
Marcas	Quando assinalado, importa do arquivo fr015.txt o cadastro de marcas.
Modelo - Equipamento/Compon	Quando assinalado, importa do arquivo fr016.txt o cadastro de Modelo de equipamentos e componentes.
Consumo Padrão por Modelo	Quando assinalado, importa do arquivo fr006.txt o cadastro de consumo padrão por modelo de equipamento.
Tempo Padrão Execução Serviços	Quando assinalado, importa do arquivo fr078.txt o cadastro de tempo padrão para execução de serviços.
Grupo Evento	Quando assinalado, importa do arquivo fr012.txt o cadastro de grupos de evento.
Evento	Quando assinalado, importa do arquivo fr010.txt o cadastro de eventos.
Motorista	Quando assinalado, importa do arquivo fr017.txt o cadastro de motoristas.
Motorista X Model Eqpto	Quando assinalado, importa do arquivo fr018.txt o cadastro de motoristas x modelo.

Importação Cadastros Básicos – Pasta Manut. Mec.

Objetivo da tela: Importar por intermédio de arquivos textos os cadastros básicos do sistema de Manutenção Mecânica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros Manutenção Mecânica	Quando assinalado, importa do arquivo fr034.txt os parâmetros do módulo Manutenção Mecânica.
Oficinas	Quando assinalado, importa do arquivo fr033.txt o cadastro de oficinas.
Setor Oficina	Quando assinalado, importa do arquivo fr036.txt o cadastro de setores da oficina.
Funcionário Oficina	Quando assinalado, importa do arquivo fr032.txt o cadastro de funcionários da oficina.
Planejador das Ordens de Manutenção	Quando assinalado, importa do arquivo fr077.txt o cadastro de planejador das ordens de manutenção.
Turnos	Quando selecionado, importa para o arquivo mn015.txt o cadastro de turnos da manutenção

Horas Turnos	Quando selecionado, importa para o arquivo mn016.txt o cadastro de ciclo dos turnos da manutenção.
Treinamentos	Quando selecionado, importa para o arquivo mn267.txt o cadastro de treinamentos da manutenção.
Especialidade	Quando selecionado, importa para o arquivo mn112.txt o cadastro de especialidades da manutenção.
Plano Manutenção	Quando assinalado, importa do arquivo fr035.txt o cadastro de plano de manutenção.
Item Plano Preventiva	Quando assinalado, importa do arquivo fr037.txt o cadastro de item de plano preventiva.
Materiais Necessários Tarefa	Quando assinalado, importa do arquivo fr041.txt o cadastro de materiais necessários para a execução da tarefa.
Equipamentos Proteção Necessários	Quando assinalado, importa do arquivo fr038.txt o cadastro de equipamentos de proteção necessários.
Ferramentas Necessárias	Quando assinalado, importa do arquivo fr039.txt o cadastro de ferramentas necessário.
Ficha Método Associada Tarefa	Quando assinalado, importa do arquivo fr040.txt o cadastro de ficha método associada à tarefa.
Especialidade Associada Tarefa	Quando selecionado, importa para o arquivo fr00146.txt o cadastro de especialidades associadas às tarefas dos planos de manutenção.
Treinamentos da Especialidade de Tarefa	Quando selecionado, importa para o arquivo fr00145.txt o cadastro de treinamentos relacionados às especialidades associadas às tarefas dos planos de manutenção.
Turnos Funcionário	Quando selecionado, importa para o arquivo fr00142.txt o cadastro de turnos dos funcionários da manutenção.
Treinamentos Funcionário	Quando selecionado, importa para o arquivo fr00144.txt o cadastro de treinamentos dos funcionários da manutenção.
Especialidade Funcionário	Quando selecionado, importa para o arquivo fr00143.txt o cadastro de especialidades dos funcionários da manutenção.

Importação Cadastros Básicos – Pasta Pneus

Objetivo da tela:	Importar por intermédio de arquivos textos os cadastros básicos do sistema de Pneus.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros Pneus	Quando assinalado, importa do arquivo fr094.txt o cadastro dos parâmetros dos pneus.
Tipo Borracha	Quando assinalado, importa do arquivo fr054.txt o cadastro dos tipos de borracha.
Medidas	Quando assinalado, importa do arquivo fr049.txt o cadastro das medidas.
Posições	Quando assinalado, importa do arquivo fr052.txt o cadastro das posições dos pneus.
Layout dos Eixos	Quando assinalado, importa do arquivo fr047.txt o cadastro do layout dos eixos.
Layout Eixo Posição	Quando assinalado, importa do arquivo fr048.txt o cadastro do layout eixo posição.
Ambiente Trabalho	Quando assinalado, importa do arquivo fr042.txt o cadastro do ambiente de trabalho.
Serviços	Quando assinalado, importa do arquivo fr053.txt o cadastro de serviços.
Tipo Serviço	Quando assinalado, importa do arquivo fr124.txt o cadastro dos tipos de serviço.
Desenho	Quando assinalado, importa do arquivo fr043.txt o cadastro dos desenhos do pneu.
Durabilidade Esperada Pneu	Quando assinalado, importa do arquivo fr046.txt o cadastro da durabilidade esperada.
Modelo Pneu	Quando assinalado, importa do arquivo fr050.txt o cadastro do modelo do pneu.
Cadastro Pneus	Quando assinalado, importa do arquivo fr051.txt o cadastro de pneu.
Histórico Vida	Quando assinalado, importa do arquivo fr045.txt o cadastro do histórico de vida dos pneus.

Importação Cadastros Básicos – Pasta Outros

Objetivo da tela:	Importar por intermédio de arquivos textos os cadastros básicos dos sistemas de Componentes, Análise de Óleos, Manutenção de Documentos e Gerencial Frotas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cadastro Componentes	Quando assinalado, importa do arquivo fr029.txt o cadastro de componentes.
Histórico Vida Componente	Quando assinalado, importa do arquivo fr030.txt o histórico de vida dos componentes.
Plano X Componente	Quando assinalado, importa do arquivo fr100.txt o cadastro de plano x componente.
Tabela Resultados	Quando assinalado, importa do arquivo fr102.txt o cadastro tabela de resultados.
Resultados da Tabela	Quando assinalado, importa do arquivo fr101.txt o cadastro de resultados da tabela.
Ensaio	Quando assinalado, importa do arquivo fr103.txt o cadastro de ensaios.
Padrões de Ensaio	Quando assinalado, importa do arquivo fr104.txt o cadastro de padrões de ensaios.
Usuário Frotas	Quando assinalado, importa do arquivo fr114.txt o cadastro de usuários frotas.
Usuário X Estabelecimento	Quando assinalado, importa do arquivo fr123.txt o cadastro de usuário x estabelecimento.
Processo Administrativo	Quando assinalado, importa do arquivo fr109.txt o cadastro de processos administrativo.
Parâmetro Gerencial Frota	Quando assinalado, importa do arquivo fr092.txt o cadastro dos parâmetros do módulo gerencial de frotas.
Parametrização Evento	Quando assinalado, importa do arquivo fr079.txt o cadastro de parametrização dos eventos.
Evento X Grupo Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr080.txt o cadastro de evento x grupo de equipamento.
Grupo Estoque – Pneus	Quando assinalado, importa do arquivo fr091.txt o cadastro do grupo de estoque dos pneus.

Importação Cadastros Básicos – Pasta Equipamento

Objetivo da tela:	Importar por intermédio de arquivos textos os cadastros de Componentes.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamentos	Quando assinalado, importa do arquivo fr007.txt o cadastro de equipamentos.
Histórico Setor Grupo Atividade Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr013.txt o cadastro de histórico setor grupo atividade do equipamento.
Histórico Combustível Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr014.txt o cadastro de histórico de combustível dos equipamentos.
Características Equipamentos	Quando assinalado, importa do arquivo fr097.txt o cadastro de componentes.
Compartimento Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr004.txt o cadastro de componentes.
Período Manutenção Compartimento	Quando assinalado, importa do arquivo fr020.txt o cadastro de componentes.
Configuração Eixo	Quando assinalado, importa do arquivo fr005.txt o cadastro de componentes.
Programação de Eventos	Quando assinalado, importa do arquivo fr022.txt o cadastro de componentes.
Equipamento Plano Manutenção	Quando assinalado, importa do arquivo fr031.txt o cadastro de componentes.
Equipamentos X Implementos	Quando assinalado, importa do arquivo fr093.txt o cadastro de componentes.

Histórico Layout Eixo Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr005.txt o cadastro de componentes.
Serviços de Pneus em Equipamentos	Quando assinalado, importa do arquivo fr099.txt o cadastro de componentes.
Percurso Estimado Mensal	Quando assinalado, importa do arquivo fr125.txt o cadastro de componentes.
Relac. Eqpto x Sub-Sist	Quando selecionado, importa para o arquivo fr128.txt o cadastro de relação grupo equipamento x subsistema.
Grupo Equipamento Manutenção	Quando assinalado, importa do arquivo fr126.txt o cadastro de componentes.
Equipamento X Grupo Equipamento	Quando assinalado, importa do arquivo fr127.txt o cadastro de componentes.

Importação Cadastros Básicos – Pasta Log

Objetivo da tela: Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução da importação.

Layout de Importação Cadastro Frotas

Objetivo da tela: Efetuar a geração de layouts para importação de dados, por meio do programa AB0706.

Os layouts servem para a importação dos dados, sendo criação ou alteração destes.

Nota:

- Os arquivos devem ser gerados com o nome informado conforme o relatório.
EX: fr001.txt.
- Os campos devem estar divididos por “;”.
Ex: 01;Atividade Agrícola;;no;no;0;0;0;0;?;?;yes
- Mesmo os campos livres devem ser importados, pois existem algumas informações que são guardadas nestes campos. Para estes campos, após o layout da tabela, serão informados quais dados são guardados em campos livres.
- Os dados de campos livres caracteres, não estarão divididos, pois serão lidos por posição.
Ex: 01;Atividade Agrícola;Campo01Campo02;;no;no;0;0;0;0;?;?;yes
Neste caso, no campo “Livre 1”, estão sendo guardados os dados de dois campos.
- Não deve ser informado cabeçalho com o nome dos campos no arquivo de importação.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)
[importacao_cadastros_basicos](#) [ab0706](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso